



Movavi Screen Capture 8

Не знаете, с чего начать?

Прочтите краткое руководство по интересующей вас задаче:

[Захват видео с экрана](#)

Захват экрана целиком или любой его части.

[Захват видео с сайтов](#)

Запись видео с YouTube, Vimeo, Вконтакте и других сайтов.

[Захват звонков по Skype](#)

Запись видео и звука звонков через Skype.

[Захват видео из плееров](#)

Сохраните любой фрагмент из видео в плеере.

[Запись только аудио](#)

Записывайте подкасты, песни и любое аудио.

Другие вопросы?

Напишите нам по адресу supportru@movavi.com

Или [нажмите здесь](#), чтобы открыть чат со специалистом техподдержки.


Содержание	
Активация Screen Capture.....	3
Активация без интернета	4
Как получить активационный ключ	6
Пробная версия.....	7
Захват экрана	8
Захват видео с YouTube.....	11
Захват видео с веб-камерой.....	13
Захват видео из медиаплееров.....	16
Запись звонков по Skype	19
Создание анимированного GIF.....	22
Запись только аудио.....	24
Окно запуска.....	26
Быстрый захват	27
Настройка захвата	29
Область захвата	31
Звук	33
Веб-камера.....	35
Эффекты курсора	36
Захват клавиш	38
Отложенная запись.....	39
Ограничение по времени	41
Начало захвата.....	42
Редактирование	44
Как открыть редактор	45
Нарезка.....	46
Открытие записей	48
Смена формата.....	49
Уменьшение размера файла	51
Загрузка видео в интернет.....	53
Сохранение скриншотов.....	56
Полноэкранный скриншот.....	58
Скриншоты во время записи	59
Скриншоты веб-страниц	60
Редактирование скриншотов.....	62
Открытие скриншотов.....	65
Копирование изображений.....	66
Размер	68
Обрезка краёв	70
Рисование	72
Стрелки.....	73
Линии	74
Рамки	75
Выделение маркером	76
Текст	77
Сохранение	78
Настройки Movavi Screen Capture.....	79
Общие настройки	80
Настройки файлов	81
Настройки горячих клавиш.....	82
Настройки видео	83
Настройки веб-камеры	85
Эффекты.....	86
Время записи.....	87
Аккаунты.....	88
Помощь и техподдержка	89
Системные требования	90
Форматы	91
Активация кодеков	92
Обновление драйвера видеокарты	93
Проблемы в работе OpenGL	95

Активация Screen Capture


Шаг 1: Нажмите на кнопку ниже, чтобы купить ключ активации. Как только ваш платёж будет обработан, ключ активации придёт на указанный вами e-mail адрес.



Шаг 2: В окне запуска нажмите кнопку **Активировать**.




Шаг 3: Введите ваш ключ активации в открывшемся окне и нажмите **Активировать**.




Активация без интернета

Если ваш компьютер не подключен к интернету, вы можете активировать программу по e-mail с любого другого компьютера или устройства.


Шаг 1: Нажмите на кнопку ниже, чтобы купить ключ активации. Как только ваш платёж будет обработан, ключ активации придёт на указанный вами e-mail адрес.




Шаг 2: В окне запуска нажмите кнопку **Активировать**.




Шаг 3: Введите ваш ключ активации в открывшемся окне и выберите опцию **Оффлайн-активация**. Нажмите **Активировать**, чтобы продолжить.




Шаг 4: В следующем окне нажмите **Копировать** и перенесите эту информацию на компьютер с доступом в интернет.



Шаг 5: Когда у вас будет доступ в интернет, вставьте эту информацию в текст письма и отправьте его по e-mail на reg@movavi.com. В течении часа вам должен прийти ответ с вашим **регистрационным ключом**. Скопируйте ключ и перенесите его на компьютер с Movavi Screen Capture.



Шаг 6: Вернитесь к окну оффлайн-активации. Если вы его закрыли, повторите шаги 1-3 и введите *тот же активационный ключ, что и раньше*. Затем, вставьте регистрационный ключ в соответствующее поле и нажмите **Активировать**.




Как получить активационный ключ

Чтобы активировать программу и снять ограничения пробной версии, вам понадобится ключ активации. Купить ключ активации вы можете на нашем официальном сайте или у любого из наших партнёров. Ключ активации будет доставлен вам по e-mail.

1. В окне запуска, нажмите кнопку со значком шестерёнки и выберите в меню **Купить ключ активации**, либо воспользуйтесь кнопкой ниже. Откроется страница покупки.

Если вы находитесь в режиме панели захвата или редактирования, откройте меню **Справка**.



2. На странице покупки, выберите нужный вам тип лицензии:

- Если вы покупаете программу для домашнего использования, выберите **персональную лицензию**.
- Если программа нужна вам для работы или бизнеса, выберите **бизнес-лицензию**.

3. Выберите способ оплаты и введите ваш адрес электронной почты и номер телефона. Номер телефона необходим исключительно для подтверждения платежа. Нажмите **Продолжить** и следуйте дальнейшим инструкциям по оплате.

Внимание! Удостоверьтесь, что правильно ввели адрес e-mail, так как на него будет выслан ключ активации.

4. Как только ваш платеж будет зарегистрирован, на указанный e-mail адрес будет выслан ваш **ключ активации**, которым вы можете активировать вашу копию Movavi Screen Capture.

Если вы не получили ключ активации:

- Проверьте папку "Спам" вашего почтового клиента.
- [Свяжитесь с техподдержкой](#)

Пробная версия

При первом запуске программа будет работать в демонстрационном режиме с некоторыми ограничениями:

ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ	ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
✖ Movavi Screen Capture перестаёт работать через 7 дней	✔ Пожизненная лицензия
✖ На все готовые видео накладывается водяной знак с логотипом Movavi	✔ Никакой рекламы на ваших видео
✖ Время захвата ограничено до 120 секунд.	✔ Неограниченное время захвата
✖ Сохранение отредактированных скриншотов заблокировано	✔ Наложение стрелок, рамок, аннотация скриншотов
	✔ Бесплатные обновления
	✔ Скидки на другие программы Movavi


Чтобы неограниченно пользоваться всеми возможностями программы, её необходимо активировать.

Захват экрана

Как записать видео с экрана с помощью Movavi Screen Capture

Шаг 1: Настройте область захвата

1. В окне запуска Movavi Screen Capture, нажмите **Захват экрана**.
2. Включится режим выбора области. Укажите, какую часть экрана необходимо записать:
 - Чтобы выбрать произвольную область захвата, зажмите левую кнопку мыши и начертите диагональ необходимого размера.
 - Чтобы выбрать окно или часть окна для записи, наведите на него курсор мыши и нажмите, когда вокруг окна появится рамка.
 - Чтобы записать полный экран, нажмите на любое пустое место рабочего стола.



Шаг 2: Выберите источник звука


После выбора области захвата появится панель записи, где вы можете настроить звук и другие параметры.

Музыка или звуки с компьютера

1. Нажмите кнопку **Системный звук**, чтобы включить запись музыки и звуков с компьютера.
2. Настройте громкость системных звуков ползунком слева от кнопки.


Запись с микрофона

1. Убедитесь, что микрофон подключен и работает.
2. Нажмите кнопку **Микрофон**, чтобы включить запись звуков с внешних устройств.
3. Если у вас больше одного микрофона, нажмите стрелку над кнопкой включения микрофона и выберите микрофон, который хотите использовать для записи.



Шаг 3: Начните запись


Чтобы начать записывать видео с экрана, нажмите кнопку **REC** на панели записи. Перед началом записи вам будет дан пятисекундный обратный отсчёт.



Управлять процессом захвата вы можете с помощью специальных клавиш:

- F9** – приостановить запись
- F8** – сохранить скриншот выбранной области во время записи
- F10** – завершить запись и открыть просмотр готового видео.

Подсказка: стандартные клавиши управления захватом вы можете сменить в разделе Горячие клавиши в параметрах приложения.



Чтобы закончить запись, нажмите кнопку **Стоп** на панели записи, либо **F10**.


Шаг 4: Редактирование записи (необязательно)

Ваша запись готова и сохранена в MKV формате. По завершении записи, откроется окно просмотра и редактирования. Здесь вы можете обрезать запись или сохранить её в другом формате.

Обрезка записи

Чтобы вырезать фрагмент:


- 1. Разместите ползунок прокрутки на начало ненужного фрагмента и нажмите кнопку со значком **ножниц**.
- 2. Переместите ползунок прокрутки на конец ненужного фрагмента и нажмите кнопку **ножниц** ещё раз.
- 3. Выделите отрезанный фрагмент, переместив на него ползунок прокрутки и нажмите кнопку со значком **корзины**.



Сохранение отредактированной записи

Если вы обрезали запись, теперь необходимо сохранить изменения:

- 1. Нажмите кнопку **Сохранить как**. Откроются настройки сохранения.
- 2. Выберите формат для сохранения вверху окна.
- 3. Укажите имя файла и папку сохранения для видео.
- 4. Нажмите **Сохранить**, чтобы начать обработку записи.



Частые вопросы:

Перед началом записи появляется сообщение об активации кодеков


В полной версии программы необходимо активировать используемые кодеки. Это совершенно бесплатно и не требует никаких личных данных – просто нажмите **Активировать** в сообщении.

Захват видео с YouTube

Как скачать видео с YouTube, Vimeo и других сайтов с Movavi Screen Capture

Шаг 1: Укажите область захвата


1. В окне запуска Movavi Screen Capture нажмите **Захват экрана**.
2. С помощью мыши выделите область экрана для захвата:
 - Если видео *высокого качества*, рекомендуем записывать его в полноэкранном режиме. Для этого, нажмите в любое свободное место рабочего стола, чтобы выбрать весь экран.
 - Если видео *низкого качества*, зажмите левую кнопку мыши и начертите область поверх плеера.



Шаг 2: Включите запись системного звука


После того, как вы укажете область для записи, появится панель захвата. Здесь вы можете настроить звук и другие опции.

1. Нажмите кнопку **Системный звук** со значком колонки, чтобы включить запись звука из онлайн-плеера.
2. Настройте ползунок слева от кнопки на максимум для наиболее громкого звука.



Шаг 3: Запишите видео

1. В онлайн-плеере, установите качество на максимум и подождите, пока видео загрузится.
2. Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать запись.



3. Перед началом записи вам будет дан пятисекундный обратный отсчёт. В плеере, запустите воспроизведение видео и включите полноэкранный режим, если снимаете экран целиком.
4. По окончании видео, нажмите **F10** или кнопку **Стоп**, чтобы завершить запись.

Шаг 4: Обрезка и конвертация видео (не обязательно)

Ваше видео готово! По окончании записи откроется окно редактирования, где вы можете вырезать ненужное или сохранить видео в другом формате.

Обрезка видео


Если вы случайно записали больше, чем нужно, начало и конец видео можно легко обрезать:

1. Установите ползунок прокрутки в момент, где нужно обрезать видео.
2. Нажмите кнопку ножниц, чтобы отрезать фрагмент.
3. Выделите отрезанный фрагмент мышью и нажмите кнопку корзины, чтобы удалить фрагмент.



Сохранение видео


- Готовые записи автоматически сохраняются в формате MKV. Если вы обрезае запись или хотите преобразовать её в другой формат, вам нужно будет сохранить копию видео:
- 1. Нажмите кнопку **Сохранить как** в окне редактирования. Откроются опции сохранения.
 - 2. Вверху окна, выберите формат, в котором хотите сохранить запись. Если нужного формата нет в списке, нажмите **Другие форматы** и выберите нужный формат или устройство.
 - 3. Введите **имя файла** и выберите папку для сохранения видео. Чтобы сменить папку, нажмите на кнопку [...] рядом с полем **Папка сохранения**.
 - 4. Нажмите **Сохранить**, чтобы начать обработку файла.



Захват видео с веб-камерой

Шаг 1: Выберите область захвата


- 1. В окне запуска нажмите **Захват экрана**.
- 2. Выберите часть экрана, которую хотите записать.



Выбранная область будет выделена рамкой и появится панель записи.

Шаг 2: Настройте веб-камеру

- 1. Подключите веб-камеру и убедитесь, что она распознана системой.
- 2. Нажмите значок шестеренки рядом с кнопкой веб-камеры



3. В настройках под **Использовать веб-камеру** выберите нужное устройство. Проверьте, что изображение с камеры отображается правильно.

4. Настройте опции видео для выбранной веб-камеры:

- Нажмите **Свойства**, чтобы настроить яркость, контрастность и экспозицию камеры. *Настройки отличаются для разных моделей камер.*

- Выберите разрешение записи с камеры. Чем выше разрешение, тем чётче картинка, но низкое разрешение позволит сэкономить место на диске.


- **Частота кадров** отразится на движениях: высокая частота кадров обеспечит плавные движения, зато низкая подойдет для статичных видео и сэкономит место на диске.

5. Настройте размер и положение видео с веб-камеры:

- Ползунком **Размер видео** настройте нужный размер относительно основного видео.

- Выберите один из вариантов **размещения** видео в кадре.

6. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить настройки веб-камеры.



Настраивать веб-камеру понадобится всего один раз. В следующий раз просто нажмите на кнопку **Веб-камера** на панели записи.

Шаг 3: Настройте звук

Выберите источник звука, который хотите слышать на видео:


Звуки системы

Для записи музыки и других звуков с компьютера нажмите кнопку **Системный звук**. Зелёный цвет кнопки означает, что запись системного звука включена.

Микрофон


Записать звук можно с встроенного микрофона камеры или с любого другого:

- 1. Нажмите кнопку **Микрофон**.
- 2. Нажмите стрелку выше и выберите микрофон, с которого желаете записывать звук.



Шаг 4: Запишите видео


Нажмите кнопку **REC** для начала записи. Панель записи будет скрыта на время захвата.



Чтобы закончить запись, нажмите клавишу **F10** или кнопку **Стоп** на панели записи.

Шаг 5: Редактирование и сохранение

Ваше видео готово и сохранено в формате MKV. После записи вы можете просмотреть его, обрезать ненужное и сменить формат.



Чтобы обрезать видео, воспользуйтесь кнопками **ножниц** и **корзины**. После обрезки нажмите **Сохранить как**, где вы также можете сохранить видео в другом формате.

См. также:

[Нарезка видео](#)

[Смена формата](#)

Захват видео из медиаплееров


Перед началом работы:

Найдите разрешение и качество вашего видео. Для наилучшего качества записи рекомендуем записывать видео в полном размере.

- Если видео больше размера экрана, разверните видео на полный экран и запишите полноэкранное видео.
- Если видео меньше размера экрана, установите окно плеера на реальный размер видео. Если маленькое видео растянуть на весь экран, то его качество заметно упадёт.

Шаг 1: Выберите область захвата


1. В окне запуска Movavi Screen Capture, нажмите **Захват экрана**.
2. Вокруг мыши появится прицел. С помощью мыши, выделите часть экрана, которую хотите записать.
- Если вы записываете плеер в *оконном режиме*, наведите курсор на видео внутри плеера и выделите содержимое плеера.
- Если вы записываете большое видео в *полноэкранном режиме*, щёлкните на любое пустое место, чтобы выбрать весь экран.



Шаг 2: Настройте звук

Как только вы укажете область захвата появится *панель записи*. С её помощью, вы сможете настроить звук и другие возможности захвата.


1. Чтобы включить запись звуков из плеера, нажмите кнопку **Системный звук** со значком колонки.
2. Настройте громкость записи системного звука с помощью ползунка слева или настройте звук в плеере.
3. Чтобы на запись не попали ненужные звуки, убедитесь, что кнопка Микрофон выключена (закрашена чёрным) и закройте другие окна, которые могут издавать звуки.



Шаг 3: Запишите видео

Чтобы приступить к захвату, нажмите кнопку **REC** на панели записи и включите плеер. До начала записи у вас будет пять секунд. Не забудьте развернуть плеер на весь экран, если записываете в полноэкранном режиме.

Подсказка: не волнуйтесь, если на запись попало лишнее, ведь её можно легко обрезать.




Чтобы завершить запись, нажмите клавишу **F10** или кнопку **Стоп** на панели записи.

Шаг 4: Обрезка и сохранение (не обязательно)

По окончании записи откроется окно с вашим видео. Видео уже сохранено на диск в формате MKV, но здесь вы можете его обрезать или сменить формат.

1. Чтобы обрезать видео с начала или с конца, установите ползунок прокрутки на нужный момент и нажмите **ножницы**. Затем, выберите ненужный фрагмент и нажмите кнопку со значком **корзины**, чтобы его удалить.




2. Затем, обрезанное видео необходимо сохранить. Нажмите **Сохранить как**, чтобы открыть настройки сохранения.

3. В верхней части окна, выберите формат, в котором хотите сохранить видео. Если у вас нет предпочтений, выберите универсальный формат MP4. Если нужный формат не представлен, нажмите **Другие форматы** и найдите формат в списке на вкладке **Видео и аудио**.

4. В поле **Имя файла**, назовите вашу запись. Чтобы сменить **папку сохранения**, нажмите на кнопку с многоточием: **...**.

5. Нажмите **Сохранить**. Через некоторое время видео будет готово к просмотру.



Устранение неполадок

Некоторые видеоплееры могут воспроизводить видео таким образом, что делает невозможным захват видео и снятие скриншотов. Если вы столкнулись с проблемами при записи видео из нижеперечисленных плееров, попробуйте изменить следующие настройки и повторить захват.

Захват видео из VLC (VideoLan Media Player)
(для пользователей Windows XP)

- 1. В плеере VLC, откройте меню **Инструменты** и выберите пункт **Настройки**.
- 2. В настройках, перейдите на вкладку **Видео** (режим отображения: простые настройки).
- 3. В разделе **Отображение**, найдите список **Вывод**. Если выбран режим **Вывод видео через DirectX (DirectDraw)**, выберите любой другой режим из списка.

Захват видео из Media Player Classic

(для пользователей Windows XP)

- 1. В плеере, откройте меню **Вид** и выберите **Настройки**. Откроется окно настроек.
- 2. В дереве настроек слева, выберите **Воспроизведение > Вывод**.
- 3. Найдите опцию **DirectShow видео**. Здесь, вы можете выбрать из списка рендерер, или метод обработки видео. Если в списке выбран **Overlay Mixer Renderer**, выберите любой другой вариант.
- 4. Нажмите **ОК**, чтобы применить изменения.

Захват видео из Windows Media Player

(для пользователей Windows XP)

- 1. В меню плеера, откройте меню **Инструменты** и выберите **Параметры**.
- 2. В окне параметров, перейдите на вкладку **Быстродействие**.
- 3. Нажмите кнопку **Расширенные настройки**.
- 4. В разделе **Ускорение видео**, снимите выделение с опции **Использовать перекрытия**.
- 5. Нажмите **ОК**, чтобы применить изменения.


Запись звонков по Skype

Как записать разговор по Skype с помощью Movavi Screen Capture

При записи аудио- или видеозвонков через Skype™ или его аналоги важно записать всех участников разговора. Для этого, нужно записать звук как вашего собеседника, так и ваш микрофон.

Шаг 1: Выберите область захвата


1. Откройте окно Skype.
2. В окне запуска Movavi Screen Capture нажмите **Захват экрана**.
3. Курсор примет форму прицела. Выделите область захвата по верху окна Skype, где будет показываться видео звонка.



Шаг 2: Настройте звук

Как только вы выберете часть экрана для захвата появится панель записи с опциями звука. Настройте источники звука, которые будут слышны на видео.


1. Нажмите кнопку **Системный звук**, чтобы включить запись вашего собеседника и других звуков системы. *Зеленая кнопка – вкл.; серая кнопка – выкл.*
2. Нажмите кнопку **Микрофон**, чтобы включить запись вашего микрофона во время беседы. Если у вас более одного микрофона, нажмите стрелку возле надписи **Микрофон** и выберите нужное устройство.
3. Настройте громкость системного звука и микрофона с помощью ползунков слева от кнопок.




Совет: если вы записываете видеозвонок с веб-камерой, вам не нужно включать веб-камеру в Movavi Screen Capture, так как она уже будет показана в окне Skype.

Шаг 3: Запишите звонок

1. Начните звонок.
2. Нажмите кнопку **REC** на панели захвата, чтобы начать запись.




3. Когда вы завершите звонок, нажмите **F10** или кнопку **Стоп** на панели записи, чтобы закончить запись. Запись откроется в окне редактирования, где вы можете обрезать готовое видео или сохранить его в другом формате.




Шаг 4: Обрежьте и сконвертируйте видео (не обязательно)

Если запись началась до звонка, вы можете легко обрезать ненужные фрагменты.

- 1. Разместите ползунок прокрутки на моменте, где нужно обрезать видео и нажмите кнопку ножниц, чтобы разрезать в указанном месте.
- 2. Выделите отрезанный фрагмент и нажмите кнопку корзины, чтобы удалить его.



- 3. Чтобы применить обрезку, нужно сохранить видео. Для этого, нажмите кнопку **Сохранить как**. Откроются настройки сохранения.
 - 4. Выберите формат для сохранения, укажите имя и папку для нового файла, и нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы запустить обработку видео.
- Совет:* если вам нужно только аудио от звонка, выберите формат **MP3** или любой другой аудиоформат.




Создание анимированного GIF

Сделать собственную GIF-анимацию просто! Всё, что нужно – это записать видео и сохранить его в формат GIF.

Шаг 1: Выберите область захвата


- 1. В окне запуска нажмите **Захват экрана**. Вокруг курсора появится прицел.
- 2. Выделите мышью часть экрана, которую нужно записать.



Если вам понадобится изменить область захвата, вы можете потянуть за края рамки, чтобы изменить размер и перемещать рамку, потянув за квадрат в центре: .

Шаг 2: Запишите анимацию

Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать захват.



Чтобы завершить запись, нажмите **Стоп** или клавишу **F10**. Если вы случайно записали больше, чем нужно – не беда, ведь лишние участки можно будет обрезать.


Шаг 3: Обрежьте и сохраните GIF

После захвата записанная анимация откроется в редакторе.

Обрезка GIF (не обязательно)


Если на видео попали ненужные части, вы можете обрезать его по длине:

- 1. Установите ползунок прокрутки в начало ненужного фрагмента.
- 2. Нажмите кнопку со значком **ножниц**. Таким же образом отметьте конец фрагмента.
- 3. Нажмите на выделенный фрагмент и затем на кнопку **корзины**, чтобы удалить его.



Сохранение GIF

- 1. Нажмите **Сохранить как**, чтобы открыть настройки сохранения.
- 2. Вверху окна, нажмите на квадрат с надписью GIF.
- Для продвинутых: Если вам нужно изменить размер итогового изображения, качество, или количество кадров, нажмите значок шестерёнки напротив "Формат на выходе".*
- 3. Назовите файл и укажите папку для сохранения. Чтобы сменить папку, нажмите на кнопку с многоточием: ...
- 4. Нажмите **Сохранить**, чтобы сделать GIF-изображение из записи.




Запись только аудио

Запись музыки или голоса с помощью Movavi Screen Capture

Помимо видео с экрана, вы можете так же просто записать любую музыку, подкасты или голос из микрофона, а затем сохранить как аудиофайл.


Шаг 1: Откройте панель записи

В окне запуска нажмите **Захват экрана**. Затем очертите часть экрана, которую хотите записать. Если вам не нужно видео, щёлкните в любом месте экрана, чтобы открыть панель записи.



Шаг 2: Настройте звук

На панели записи, выберите источники звука, с которых планируете записывать:



Системный звук

Для записи музыки, онлайн-видео или любых других звуков, которые вы обычно слышите через колонки, нажмите кнопку **Системный звук**.



выкл.

вкл.

Запись микрофона

Для записи с микрофона или другого устройства звукозаписи нажмите кнопку **Микрофон**. Если у вас несколько таких устройств, нажмите на стрелку ▼ над кнопкой и выберите нужное из списка.



выкл.


вкл.

Громкость

Настроить громкость можно с помощью ползунков слева от кнопок Системный звук и Микрофон. Громкость настраивается отдельно для каждого источника.

Шаг 3: Тишина, идёт запись!

Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать запись. На панели записи появятся кнопки управления захватом.




Для завершения записи нажмите **Стоп** или клавишу **F10**.

Шаг 4: Сохраните аудиофайл

Готовая запись откроется в новом окне, где вы можете её проиграть и обрезать. Пока что она сохранена только в формате MKV, и её нужно сохранить в аудиофайл.

- 1. Нажмите **Сохранить как**. Откроются настройки сохранения.
- 2. Чтобы сохранить только аудио, нажмите квадрат с надписью MP3. Если вам нужен другой аудиоформат, нажмите **Другие форматы** ниже, чтобы открыть полный список форматов. Здесь, найдите нужный формат в самом низу вкладки **Видео и аудио**.
- 3. Нажмите **Сохранить**, чтобы создать аудиофайл.



Устранение неполадок

Нужного устройства нет в списке

Возможно, устройство не подключено или выключено в настройках системы.


- 1. Попробуйте заново подключить устройство.
- 2. Если это не помогло, щёлкните правой кнопкой мыши по значку звука на панели уведомлений Windows и выберите в меню **Устройства записи**.
- 3. Попробуйте найти нужное устройство здесь.
 - Если устройство подключено и работает корректно, оно должно быть отмечено галочкой.
 - Если устройства нет в списке, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите **Показать отключенные устройства** и **Показать отсоединенные устройства**.
 - Если устройства все еще нет в списке, попробуйте найти драйвер устройства на сайте производителя. Установка драйвера поможет системе распознать устройство.
- 4. Попробуйте включить устройство:
 - Если на устройстве есть пометка **Не подключено**, попробуйте заново его подключить. Если это не помогает, попробуйте сменить кабель.
 - Если на устройстве есть пометка **Отключено**, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите **Включить**.

Невозможно включить системный звук

Если вы пользуетесь Windows XP, то одновременная запись звуков системы и микрофона не поддерживается. Для записи системного звука откройте список над кнопкой Микрофон и выберите **Сtereo микшер**.


Окно запуска

Когда вы откроете Movavi Screen Capture перед вами появится окно запуска. С его помощью вы можете начать захват видео, делать скриншоты, и открыть редактор записей и скриншотов.




Компактный режим

Если вы часто пользуетесь Movavi Screen Capture, нажмите **Перейти в компактный режим**, чтобы свернуть окно запуска в небольшую панель. Здесь вы найдёте все те же функции основного окна запуска, но в гораздо более удобном виде. Если вы хотите вернуться к полному окну запуска, нажмите значок шестеренки и выберите **Перейти к окну запуска**.




Если вы не пользуетесь программой какое-то время, панель спрячется за край экрана. Чтобы вернуть панель, просто наведите на зелёную полоску.



Быстрый захват

Из окна запуска вы можете начать быстрый захват видео или скриншота с предустановленными настройками. Нажмите Быстрый захват, чтобы открыть список действий. Затем, нажмите на подходящее действие и захват начнется тут же.

Подробнее: [Быстрый захват](#)





Быстрый захват



Действия быстрого захвата позволяют почти моментально начать захват видео или скриншотов.

Чтобы начать быстрый захват:

1. Нажмите **Быстрый захват** в окне запуска или на панели компактного режима.



2. Нажмите на подходящее действие.



Видео

- **Запись всего экрана** – моментально начинает полноэкранную запись.
- **Запись области** – начинает запись произвольной области.
- **Повторить запись** – открывает режим записи видео с последней использованной областью захвата. Нажмите на кнопку **REC** на появившейся панели, чтобы начать захват.

Скриншоты


- **Скриншот всего экрана** – делает скриншот всего экрана.
- **Скриншот области** – сохраняет произвольную область экрана.
- **Скриншот веб-страницы** – нажмите на любую веб-страницу, и она будет сохранена как один длинный скриншот.
- **Повторить скриншот** – делает скриншот последней выбранной области.

Внизу окна запуска вы можете выбрать, что делать со скриншотами сразу после захвата: **открыть в редакторе**, **открыть в папке**, или **скопировать в буфер обмена**.

3. Если вы выбрали запись или скриншот области, вам будет предложено выбрать нужную часть экрана. Очертите прямоугольник или щёлкните внутри окна, которое хотите снять.

Настройка захвата

Чтобы приступить к записи видео с экрана, нажмите **Захват экрана** в окне запуска:




Область захвата

Когда вы нажмёте на **Захват экрана** вокруг курсора появится прицел. Выделите мышью часть экрана, которую хотите записать. Выделенная область будет очерчена оранжевой рамкой.

Подробнее: [Область захвата](#)

Панель записи

После выбора области появится панель записи. Здесь вы можете настроить звук и другие опции.



Звук

Записать звук можно сразу из двух источников аудио: с колонок или с микрофона.


- Нажмите на кнопку со значком **колонок**, чтобы включить запись системных звуков,
- Нажмите на значок **микрофона**, чтобы включить запись с микрофона или других внешних устройств.

Узнать больше: [Звук](#)

Веб-камера

Одновременно с экранном видео вы можете записать и видео с веб-камеры. Картинка с веб-камеры будет показываться в углу основного видео. Подключите камеру и нажмите кнопку со значком **веб-камеры** на панели записи.

Узнать больше: [Веб-камера](#)



Эффекты курсора

Если вы записываете обучающее видео, вы можете подсветить курсор и нажатия мыши. Включить отображение курсора и дополнительные эффекты можно в [настройках эффектов](#).

Узнать больше: [Эффекты курсора](#)



Показ нажатых клавиш

Если вы рассказываете о горячих клавишах, вы можете включить показ нажатых клавиш в [настройках эффектов](#). Нажатые клавиши будет появляться на экране.

Узнать больше: [Захват клавиш](#)


Отложенная запись

Вам не обязательно присутствовать при каждой записи, ведь их можно начинать и заканчивать автоматически. Настроить отложенный запуск или автоматическое завершение вы можете в [настройках отложенной записи](#).

Начало записи

Чтобы начать запись, нажмите кнопку **REC** на панели записи. Используйте кнопки на панели записи для управления захватом.

Узнать больше: [Начало захвата](#)




Область захвата

Оранжевая рамка на экране указывает, какая часть экрана будет видна на записи.


Выбор области захвата

Шаг 1: Нажмите **Захват экрана** в окне запуска.

** Если вы пользуетесь компактным режимом, нажмите значок видеокамеры.*



Или нажмите кнопку **Выбрать область захвата** на панели записи.




Шаг 2: Вокруг курсора появится прицел. Очертите часть экрана, которую хотите записать.

- Для записи **окна или части окна** наведите курсор мыши по верху окна и щёлкните как только вокруг нужной части появится оранжевая рамка.


Подсказка: если вы выбрали окно целиком, рамка будет следовать за окном при перемещении окна.

- Для записи **всего экрана** щёлкните в любое пустое место рабочего стола
- Чтобы записать **часть экрана**, зажмите левую кнопку мыши и начертите прямоугольник.



Точный размер области

Когда появится панель записи, вы сможете установить точный размер области захвата. В разделе **Область захвата** выберите один из популярных размеров или введите необходимый размер в поля ниже.



Если вам нужно выбрать полный экран, откройте список популярных размеров и выберите **DISPLAY**.


Изменение области

- Чтобы изменить размер, потяните за края оранжевой рамки.
- Чтобы переместить область захвата, потяните за квадрат  в центре области.



Звук


Записывать звук можно из двух отдельных источников: системный звук и аудио от микрофона. Настроить звук можно на панели записи, которая появляется после выбора области захвата.



Системный звук

Системный звук – это любые звуки, которые вы обычно слышите через колонки и наушники. Это может быть музыка, онлайн-видео, уведомления и любые другие звуки.

1. Чтобы включить запись системного звука, нажмите на кнопку со значком **колонки**.




2. С помощью ползунка слева от кнопки настройте желаемую **громкость**. Также изменится и слышимая громкость системы.


Звук с микрофона

Чтобы записать звук с микрофона или любого другого звукозаписывающего устройства:

1. Подключите устройство к компьютеру и убедитесь, что оно работает корректно.
2. Нажмите на значок микрофона на панели записи, чтобы включить запись с микрофона.
3. Если к вашему компьютеру подключено несколько таких устройств, нажмите на стрелку сверху от кнопки и выберите устройство, которое собираетесь использовать.
4. С помощью ползунка слева от кнопки и настройте желаемую громкость записи микрофона.



Когда запись звука включена, соответствующий значок подсвечен зелёным.



Устранение неполадок

Захват системных звуков на Windows XP

На Windows XP не поддерживается одновременная запись звука из двух источников. Вы можете отдельно записать звук системы либо микрофон. Чтобы включить запись системного звука на Windows XP:

1. Нажмите значок микрофона, чтобы включить запись с устройств.
2. Нажмите на треугольник над кнопкой и выберите в открывшемся списке **Стерео микшер**.

В зависимости от производителя и модели звуковой карты опция Стерео микшер может называться иначе или вовсе отсутствовать.

См.также:

[Запись только аудио](#)


[Запись звонков по Skype](#)

Веб-камера

Одновременно с захватом экрана вы можете записывать и видео с веб-камеры, которое будет показываться в углу основного видео.

Как включить камеру


Чтобы включить камеру, нажмите на значок веб-камеры на панели настройки записи:



Настройки веб-камеры

Если вы впервые используете запись с веб-камерой, её нужно будет настроить. Для этого нажмите на значок шестерёнки на кнопке веб-камеры.

Или откройте меню *Настройки*, выберите *Параметры* и перейдите на вкладку *Веб-камера*.



Откройте список **"Использовать веб-камеру"** и выберите нужное устройство.

Свойства веб-камеры

Нажмите кнопку **Свойства**, чтобы открыть собственные настройки камеры. Эти настройки отличаются для разных производителей, но для большинства камер здесь вы можете настроить яркость, баланс белого, экспозицию и цвет.

Разрешение

Чем больше разрешение – тем больше пикселей и чётче картинка. Если видео веб-камеры маленькое, то высокое разрешение не понадобится.

Частота кадров

Частота кадров – это количество кадров в каждой секунде видео. Высокая частота кадров позволяет плавнее передать быстрые движения. Стандартная частота кадров – от 20 до 30 кадров в секунду.

Размер видео

С помощью ползунка **Размер видео**, настройте размер видео с веб-камеры относительно основного видео.

Размещение

В разделе **Размещение**, выберите в каком углу разместить видео с веб-камеры.

Узнать больше: [Настройки веб-камеры](#)


Эффекты курсора

Если вы записываете обучающее видео, эффекты курсора помогут зрителям следить за вашими действиями.

Шаг 1: Откройте настройки эффектов


- 1. Откройте меню **Настройки** и выберите **Параметры**.
- 2. В окне параметров, перейдите на вкладку **Эффекты**.

Узнать больше: [Настройки эффектов](#)



Шаг 2: Включите курсор

Чтобы указатель мыши отображался на записи выберите опцию **Показывать курсор**.



Шаг 3: Включите подсветку курсора (по желанию)

Повысить видимость курсора можно с помощью яркой подсветки или выделения нажатий.


Подсветка курсора

Вокруг курсора появится цветной полупрозрачный круг.



- 1. Выберите опцию **Подсветка курсора**.
- 2. **(по желанию)** Курсор по умолчанию подсвечивается жёлтым. Чтобы сменить цвет, нажмите на цветной квадрат справа и выберите новый цвет из палитры.
- 3. **(по желанию)** С помощью ползунка **Размер** настройте диаметр подсветки. Сам курсор останется обычного размера.

Для просмотра эффекта наведите курсор на квадрат справа.




Подсветка кликов

При каждом щелчке мыши вокруг курсора будут появляться цветные круги. Для левой и правой кнопки можно установить различные цвета.



- 1. Включите опцию **Подсветка кликов**.
- 2. (по желанию) Нажмите на левый квадрат, чтобы сменить цвет для левой кнопки мыши.
- 3. (по желанию) Нажмите на правый квадрат, чтобы сменить цвет для правой кнопки мыши.



Звук щелчков мыши


При каждом нажатии на видео будет слышен звук щелчка.

- 1. Включите опцию **Звук щелчка мыши**.
- 2. (по желанию) Будет включен стандартный звук. Если вы хотите использовать другой звук, откройте список ниже и выберите **Добавить звук**. Затем выберите нужный звуковой файл.
Поддерживаются звуки форматов WAV, MP3, AIFF или AU.

Захват клавиш

Если вы показываете в обучающем видео горячие клавиши, вы можете включить их автоматическое отображение на экране. Клавиши, нажатые во время записи будут показываться в нижней части видео.

1. Откройте меню **Настройки**.
2. Выберите **Параметры**.
3. В окне параметров, перейдите на вкладку **Эффекты**.
4. Чтобы включить запись клавиш, выберите одну из опций:
 - **Только горячие клавиши** — отображаются только комбинации клавиш такие, как *Ctrl+C* и *Shift+Control+Esc*. Обычные буквы и цифры, которые не вызывают действий, не показываются.
 - **Любые нажатия** — отображаются все нажатые клавиши, в том числе буквы и цифры.



Чтобы выключить отображение нажатых клавиш, снова откройте настройки эффектов и выберите опцию **Не захватывать клавиши**.

- Полезные советы:*
- Не вводите на камеру пароли или другую личную информацию, если включено отображение клавиш. Зрители смогут увидеть нажатые клавиши даже в полях с паролями.
 - Отображение горячих клавиш не работает с клавишей Windows.


Отложенная запись

Любую запись можно начать по расписанию. Таким образом вы можете автоматизировать записи и сохранить вебинары из неудобных часовых поясов.

Шаг 1: Настройте запись заранее

Записи по расписанию используют текущие установленные настройки области захвата, звука и другие, поэтому рекомендуем их настроить заранее:


1. Чтобы определить область захвата, нажмите кнопку **Выбрать область захвата** на панели записи или **Захват экрана** в окне запуска. Затем выберите мышью нужную часть экрана.
2. Чтобы включить захват звука системы, нажмите кнопку со значком **колонки**. Если звук включён, кнопка подсвечивается зелёным.



Подробнее: [Область захвата](#) | [Звук](#) | [Веб-камера](#)

Шаг 2: Включите отложенную запись

1. Откройте меню **Настройки** и выберите **Параметры**.
2. В окне настроек перейдите на вкладку **Время записи**.
3. В разделе *"Настройки времени захвата"* включите опцию **Запись по расписанию**.
4. Укажите **время начала** и дату записи.
5. Укажите желаемую **длительность** записи в формате часы: минуты: секунды.




Запись начнётся и закончится в указанное время.

Шаг 3: Настройте автоматическое выключение (по желанию)


По окончании записи компьютер может автоматически завершить работу или войти в спящий режим.

1. В настройках отложенной записи откройте список **По завершении записи**.
2. Выберите **Спящий режим** или **Выключить компьютер**.



Шаг 4: Включите автозапуск программы (по желанию)

Чтобы запись по расписанию сработала, компьютер и программа захвата экрана должны работать в это время. Если вы установили запись на другой день, вы можете включить автоматический запуск программы захвата, чтобы не пропустить запись. Для этого, откройте вкладку **Общие** в параметрах и включите опцию **Запускать программу при входе в систему**.



Нажмите ОК в окне параметров, чтобы применить все изменения. По окончании отложенной записи видео будет сохранено в формате *MKV* в папке с остальными записями.

Полезные советы:

Если вы пользуетесь пробной версией, время любого захвата ограничено двумя минутами. Если вы уже купили программу, не забудьте её активировать до начала записи. Подробнее в разделе [Активация полной версии](#).
Если вы планируете длинную запись, убедитесь, что на жёстком диске достаточно свободного места.

Ограничение по времени

Любую запись можно ограничить по длительности и она автоматически закончится по прошествии указанного времени.

Шаг 1: Установите ограничение

1. Откройте меню **Настройки** и выберите **Параметры**.


Меню настроек также можно открыть из окна запуска, нажав на значок шестерёнки.

2. В окне параметров, перейдите на вкладку **Время записи**.

3. Включите опцию **Ограничить длительность записи**.

4. Укажите желаемую длительность записи справа в формате часы:минуты:секунды.

5. Нажмите **ОК**, чтобы применить ограничение. Ограничение будет действовать для всех последующих записей, пока вы не выключите эту опцию в настройках.



Шаг 2: Начните запись


Нажмите кнопку **REC**, чтобы начать запись или включите [быстрый захват](#) из окна запуска. Вы можете спокойно заниматься своими делами и не ждать окончания записи.

Начало захвата


Чтобы начать запись:

- Нажмите кнопку **REC** на панели записи.
- Нажмите клавишу начала записи (по умолчанию это F10).
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку Movavi Screen Capture на системной панели уведомлений и выберите **Начать запись**.

Перед началом записи вам будет дан пятисекундный обратный отсчёт для подготовки.



Вид панели меняется на время записи:



В левой части вы можете следить за свойствами записи:

- Длительность** – записанное время
- Использовано** – размер файла на диске
- Свободно** – оставшееся на диске место

В центре панели указаны включенные устройства захвата:

- Веб-камера выкл./вкл.
- Запись системного звука выкл./вкл.
- Запись микрофона выкл./вкл.

Чтобы приостановить запись:

- Нажмите кнопку **Пауза** на панели записи.
- Нажмите кнопку **Пауза** прямо на рамке захвата:
- Нажмите горячую клавишу паузы: **F9**.
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку Movavi Screen Capture на системной панели уведомлений и выберите **Пауза**.

Когда вы будете готовы продолжить запись нажмите **Возобновить**.

Чтобы завершить запись:

- Нажмите **Стоп** на панели записи.
- Нажмите кнопку **Стоп** прямо на рамке захвата:
- Нажмите горячую клавишу завершения захвата: **F10**.
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку Movavi Screen Capture на системной панели уведомлений и выберите **Остановить запись**.

Запись будет сохранена и открыта в окне просмотра, где вы сразу можете её просмотреть и обрезать.

Чтобы отменить запись:

Для отмены записи *без сохранения* видеофайла нажмите кнопку **Отмена** на панели записи.

Устранение неполадок:

Тема Windows меняется при старте записи

Если вы пользуетесь темой Aero на Windows Vista или Windows 7, отключение её на время записи позволит сэкономить ресурсы компьютера и обеспечить более плавную работу. Ваша тема будет восстановлена сразу по окончании записи. Если вы хотите выключить смену темы откройте [параметры программы](#), перейдите на вкладку Видео и выключите опцию "Включать упрощённый стиль на время записи"

Захват начинается не сразу

По умолчанию перед каждым захватом вам даётся пятисекундный обратный отсчёт для подготовки. Если вы хотите, чтобы запись начиналась сразу, откройте параметры программы и включите опцию **"Отключить обратный отсчёт"**.

На видео видна оранжевая панель

Панель управления на рамке захвата позволяет легко делать снимки экрана и управлять захватом. Если она вам не нужна, откройте параметры программы и отключите опцию **"Показывать панель записи над областью захвата"**.

Редактирование

По окончании записи откроется окно редактирования где вы можете просмотреть готовое видео, сохранить его в другом формате, а также редактировать видео и скриншоты.




Возможности:

- [Обрезка видео](#) – удалите лишние фрагменты видео
- [Смена формата](#) – сохраните видео в другом формате, конвертируйте в аудио или создайте GIF-анимацию.
- [Сжатие видео](#) – уменьшите размер видео на диске.
- [Загрузка в интернет](#) – выложите видео на YouTube.
- [Просмотр предыдущих записей](#) – недавние записи и скриншоты показаны здесь же, на панели истории внизу окна.

Как открыть редактор

Чтобы открыть редактор видео и скриншотов, нажмите **Редактирование** в окне запуска или в компактном режиме:



Также, редактор открывается сразу после завершения захвата видео.

Нарезка

В окне редактирования можно обрезать начало или конец видео, а также вырезать ненужные фрагменты.


Для начала:

- [Откройте](#) редактор видео и скриншотов,
- [Откройте запись](#), которую хотите обрезать.

Шаг 1: Разрежьте видео на части

1. Установите ползунок прокрутки в начало ненужного фрагмента.
2. Нажмите кнопку со значком **ножниц**. В указанном месте видео появится маркер обрезки.


Повторите эти действия для начала и конца каждого нежелательного фрагмента.



Точная нарезка

Для более точной нарезки нажмите на маркер на полосе прокрутки. Под маркером появится его точное время, которое вы можете изменить следующими способами:


- Нажмите кнопку **Предыдущий кадр** и **Следующий кадр**, чтобы переместить маркер на один кадр назад и вперед соответственно.
- Нажмите на стрелки рядом с временем маркера, чтобы добавить или отнять несколько миллисекунд.
- Нажмите клавиши назад ← или вперед →, чтобы переместить маркер на 100 миллисекунд.
- Выделите время нарезки и введите нужное вручную.



Шаг 2: Удалите ненужное

1. Нажмите на ненужный фрагмент на полосе прокрутки. Выделенный фрагмент отмечен более тёмным цветом.
2. Чтобы удалить выделенный фрагмент, нажмите на кнопку со значком **корзины**.

На месте удалённого фрагмента появится пунктирная линия, означающая склейку видео: 




Отмена нарезки

Чтобы отменить нарезку или удаление, нажмите **Отменить** вверху окна или клавиши **Ctrl+Z**. Кнопка **Повторить** восстановить отменённое действие.

Шаг 3: Сохраните видео

Для применения нарезки видео необходимо сохранить.

- 1. Нажмите **Сохранить как**. Появится окно сохранения.
- 2. Вверху окна сохранения выберите нужный формат для видео. Если у вас нет конкретных предпочтений, выберите формат MP4. Он позволит сохранить видео быстро и без потери качества.
- 3. Укажите имя файла и папку для хранения.
- 4. Нажмите **Сохранить**, чтобы начать обработку видео. Это может занять некоторое время для длинных или больших видео.




Открытие записей

По завершении записи ваше видео откроется в окне редактора, где вы можете просмотреть и редактировать результат. Если вы хотите отредактировать видео позже, вы можете открыть его любым удобным для вас способом:


Недавние записи

В нижней части окна редактора показан список ваших недавних записей и скриншотов. Если вы не видите списка, нажмите на кнопку **История** в нижнем левом углу.
Подсказка: Если вы сменили папку для хранения видеозаписей в настройках файлов, на панели истории будут показываться записи только из новой папки.



Файл из папки

- Найдите нужный файл в окне Проводника и перетащите его поверх окна редактора.
- Или откройте меню **Захват** и выберите **Открыть файл записи**. Затем найдите файл в открывшемся окне Проводника и нажмите **Открыть**.



Папка для хранения файлов

По умолчанию записи сохраняются в следующие папки:

- `"\Mou Видеозаписи\Movavi Screen Capture\"` – для видеозаписей
- `"\Mou Видеозаписи\Movavi Screen Capture\Screenshots"` – для скриншотов

Чтобы изменить папку для сохранения новых файлов:

1. Откройте меню **Настройки** и выберите **Параметры**.
2. В окне параметров перейдите на вкладку **Файлы**.
3. Чтобы сменить папку для хранения видео, нажмите кнопку с многоточием **...** напротив поля **Папка для сохранения готовых видео**.
Чтобы сменить папку для хранения скриншотов, нажмите кнопку с многоточием напротив поля **Папка для сохранения скриншотов**.
4. Нажмите **ОК**, чтобы принять изменения.

Смена формата


Новые записи сразу же сохраняются в формате MKV, который поддерживается большинством плееров. Если вам нужно сконвертировать видео в другой формат, следуйте инструкции ниже. Помимо этого, вы сможете сохранить только звук записи, сохранив ее в аудиоформате, а также сконвертировать видео в формат, совместимый с вашим мобильным устройством.

Для начала:

- 1. Откройте редактор.
- 2. Найдите и откройте нужную запись.


Шаг 1: Откройте настройки сохранения

Нажмите кнопку **Сохранить как**, чтобы открыть настройки сохранения.



Шаг 2: Выберите новый формат


Вверху окна сохранения выберите формат, в который хотите сохранить видео.



Если нужного формата нет в списке:

- 1. Нажмите **Другие форматы**, чтобы открыть полный список форматов и профилей.
- 2. Вверху списка нажмите на вкладку **Видео и аудио**.
- 3. Выберите нужный формат в группе **Основные видеоформаты**.

Подсказка: воспользуйтесь поиском внизу списка, чтобы найти формат или профиль для устройства.




Шаг 3: Имя и папка сохранения

Введите название записи в поле Имя файла. Если вы хотите сохранить запись отдельно от остальных, нажмите кнопку со знаком многоточия [...] рядом с полем Папка сохранения и выберите другую папку.

Шаг 4: Сохраните файл

Нажмите Сохранить, чтобы начать конвертацию в новый формат. Это может занять некоторое время для больших записей.



Уменьшение размера файла


Длинные записи при большой области захвата могут занимать много места на диске. Перед сохранением видео вы можете оценить примерный размер готового файла и здесь же уменьшить его, немного понизив качество.

Для начала:

- 1. Откройте [редактор](#).
- 2. Найдите и [откройте](#) нужную запись.


Шаг 1: Откройте настройки сохранения

Нажмите Сохранить как в правом нижнем углу окна редактора.




Шаг 2: Настройте размер файла

- 1. В окне сохранения, нажмите на указанный **размер** файла.



- 2. В настройках размера понизьте **качество** с помощью ползунка, чтобы уменьшить размер файла.
 - Над ползунком указаны битрейт и примерное качество видео. Следите за ним, чтобы избежать ухудшения картинки.
 - Если вам нужно ограничить максимальный размер, введите его в поле **Размер файла**. Качество будет уменьшено до необходимого размера.




Что такое битрейт?

Битрейт определяет количество данных (битов) в каждой секунде видео. Чем выше битрейт, тем больше деталей можно различить на видео, но и тем больше становится размер файла. Также, необходимый битрейт зависит от разрешения видео, так как на большое разрешение требуется больше данных. Поэтому, чтобы сэкономить в размере, вы можете записать только нужную часть экрана вместо всего дисплея или уменьшить разрешение при сохранении видео.

Шаг 3: Сохраните видео

Для применения настроек размера файл нужно будет сохранить.

- 1. Введите название записи в поле **Имя файла**.
- 2. Если хотите изменить **папку сохранения**, нажмите кнопку с многоточием и выберите нужную папку.
- 3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить файл в меньшем размере.




Загрузка видео в интернет


После редактирования видео вы можете загрузить его на YouTube!

Шаг 1: Откройте окно экспорта

- Если вам не нужны изменения в окне Сохранить как, просто нажмите кнопку **Поделиться** вверху окна.




- Если вы хотите [изменить формат](#) видео или [размер файла](#):
 - Нажмите Сохранить как..., чтобы открыть настройки сохранения.
 - Когда всё будет готово, нажмите кнопку **Поделиться** и выберите **YouTube**.




Шаг 2: Войдите в аккаунт

- В окне экспорта нажмите **Войти**. В браузере откроется страница авторизации.
- Войдите в ваш аккаунт и нажмите **Разрешить**, чтобы Movavi Screen Capture могла загружать видео под вашим аккаунтом.




Шаг 3: Выберите разрешение

- В окне экспорта откройте список **Разрешение** и выберите подходящее для видео разрешение.
- Для лучшего качества выберите разрешение равное или немного меньшее, чем высота видео. Например, если размер вашего видео 1280x720, выберите разрешение 720р.
- Это разрешение будет максимально высоким разрешением доступным для просмотра. YouTube автоматически создаст более низкие разрешения для просмотра.



Шаг 4: Заполните информацию

1. Заполните **название** и **описание** видео. Эта информация будет показываться под вашим видео на YouTube.
2. Добавьте **теги**, чтобы пользователи могли найти ваше видео. Разделяйте теги запятыми.
3. Выберите из списка подходящую для вашего видео **категорию**.
4. Откройте список **Доступ** и выберите, кто может смотреть ваше видео:
 - **Ограниченный доступ** – только вы сможете смотреть это видео.
 - **Доступ по ссылке** – видео не будет показываться другим пользователям, пока вы не дадите им ссылку.
 - **Открытый доступ** – видео доступно всем.



Шаг 5: Сохраните и загрузите видео

1. Сначала видео будет сохранено как файл на вашем компьютере. Если вы хотите изменить папку сохранения видео, нажмите **Обзор**.
2. Проверьте размер и длительность видео. Для загрузки видео свыше 15 минут на YouTube необходимо подтвердить аккаунт.
[Справка YouTube – Как добавлять на YouTube длинные ролики](#)
3. Нажмите **Старт**, чтобы начать загрузку.



Braffschein

Выйти...

YouTube

Название:

ScreenCaptureProject1

Описание:

Создано в Movavi Screen Capture
https://www.movavi.ru/screen-recorder/?c=sc850

Теги:

movavi, movavi screen capture

Разрешение:

720p HD

Категория:

Фильмы и анимация

Доступ:

Открытый доступ

Сохранить в:

E:\Temp\Videos

Обзор

Настройки экспорта: 1260x720

Размер файла: 4 МБ


Длительность: 00:06

Отмена

Старт


Сохранение скриншотов
Как сделать скриншот в Movavi Screen Capture

Шаг 1: В окне запуска Movavi Screen Capture нажмите **Сделать скриншот**.




Шаг 2: Выделите мышью часть экрана, которую хотите снять:

- Чтобы снять *окно или часть окна*, наведите указатель мыши на окно и щёлкните левой кнопкой, когда вокруг него появится рамка.
- Чтобы снять произвольную *часть экрана*, зажмите левую кнопку мыши и выделите прямоугольную область на экране.
- Чтобы снять *весь экран*, нажмите на любую пустую область рабочего стола.




Шаг 3: Вокруг выделенной области появится рамка.


- Нажмите кнопку **Скопировать**, чтобы копировать изображение в буфер обмена без сохранения файла.
- Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы моментально сохранить файл без редактирования.
- Нажмите кнопку **Редактировать**, чтобы сохранить скриншот и сразу же открыть его в редакторе.



Шаг 4: **(не обязательно)** Ваш скриншот сохранен! Теперь вы можете отредактировать его, добавить текст, стрелки и другие фигуры. Чтобы сохранить изменения на скриншоте, нажмите **Сохранить как**.




Где хранятся скриншоты?
Скриншоты сохраняются в папке "Мои Видеозаписи\Movavi Screen Capture\Screenshots" вашего пользователя. Вы можете сменить стандартную папку на любую другую в параметрах программы, в разделе Файлы. Чтобы открыть папку со скриншотом из окна редактирования, наведите на нужный файл и нажмите значок папки.




Полноэкранный скриншот

Шаг 1: Откройте окно запуска или панель Movavi Screen Capture.

Шаг 2: Нажмите **Быстрый захват**.



Шаг 3: В списке действий быстрого захвата нажмите **Скриншот всего экрана**.



Скриншот будет сохранен моментально. Папка со скриншотом откроется в окне Проводника.


Скриншоты во время записи

Снять скриншот во время записи видео можно любым из этих способов:


- Нажмите F8

Подсказка: Это стандартная горячая клавиша для сохранения скриншота. Вы можете сменить клавиши в разделе [Горячие клавиши](#) в параметрах программы.

- Нажмите значок камеры на рамке захвата



- Нажмите значок Movavi Screen Capture на панели уведомлений и выберите **Сохранить скриншот**



На скриншоте будет видна только та часть экрана, которая была выбрана для записи видео.


Скриншоты веб-страниц

Эта инструкция покажет, как сделать скриншот длинной веб-страницы целиком.

Если вы пользуетесь окном запуска:


Шаг 1: Откройте окно запуска Movavi Screen Capture.

Шаг 2: Нажмите **Быстрый захват**.



Шаг 3: В списке действий быстрого захвата нажмите **Скриншот веб-страницы**.

Шаг 4: Щёлкните на странице, которую хотите отснять. Снятие скриншота может занять несколько секунд.



Если вы пользуетесь компактным режимом:


Шаг 1: Откройте Movavi Screen Capture в компактном режиме.

Шаг 2: Нажмите **Быстрый захват**.

Шаг 3: Перейдите на вкладку скриншотов внизу списка.

Шаг 4: В списке действий быстрого захвата нажмите **Скриншот веб-страницы**.

Шаг 5: Щёлкните на странице, которую хотите отснять. Снятие скриншота может занять несколько секунд.



См. также:
[Редактирование скриншотов](#)


Редактирование скриншотов

Как наложить текст и стрелки на скриншот в Movavi Screen Capture

Шаг 1: Откройте редактор скриншотов

1. Нажмите **Редактирование** в окне запуска Movavi Screen Capture. Откроется редактор скриншотов.

Совет: или нажмите кнопку редактирования при создании скриншота, и скриншот сразу откроется в редакторе.



2. В нижней части окна показаны последние несколько файлов. Нажмите на изображение, которое хотите отредактировать, или перетащите файл изображения в это окно.


[Как снимать скриншоты](#)

Шаг 2: Обрежьте скриншот

1. В верхней части окна нажмите кнопку **Обрезка**.

2. Вокруг изображения появится рамка. Выделите часть изображения, которую хотите оставить:
- Чтобы изменить размер рамки, потяните за её края. Для перемещения рамки потяните за её середину.
 - Если вам нужен точный размер, введите **ширину** и **высоту** в соответствующие поля справа.
 - Если вам нужно сохранить исходные пропорции изображения, нажмите значок **замка**.

3. Нажмите **Применить**, чтобы обрезать изображение.




Шаг 3: Наложите стрелки и фигуры

1. В верхней части окна, нажмите на кнопку с подходящим типом фигур: **Стрелки**, **Линии**, **Рамки**, **Маркер**.

2. Выберите стиль фигуры справа: простые или фигурные стрелки, прямоугольные или круглые рамки, и т.д. Укажите цвет, размер и контур фигуры.

3. Нажмите кнопку **Добавить стрелку** / **Добавить линию** / **Добавить рамку** / **Добавить маркер**. Выбранная фигура появится на изображении.




4. Разместите фигуру в нужной части изображения:

- Потяните за значок со стрелкой , чтобы изменить размер фигуры.
- Чтобы удалить фигуру, нажмите на значок крестика  или нажмите клавишу **Delete**.
- Для поворота рамок и фигур маркера потяните за зеленую точку вверху фигуры: .

Шаг 4: Добавьте надписи

1. В верхней части окна, нажмите кнопку **Текст**, чтобы открыть инструмент добавления надписей.
2. Справа, нажмите кнопку **Добавить надпись**. На изображении появится текстовое поле.
3. Дважды щёлкните внутри текстового поля и введите нужный текст.
4. Справа выберите шрифт, цвет и стиль текста. Цвет и контур фона можно настроить на вкладке Фон.




5. Перетащите надпись в нужную часть изображения.

- Чтобы повернуть текст, потяните за круг со стрелкой  или воспользуйтесь ползунком **Угол**.
- Чтобы удалить надпись, нажмите на значок крестика  или нажмите клавишу **Delete**.

Шаг 5: Сохраните отредактированное изображение


Если вы довольны результатом, нажмите **Сохранить как** и сохраните скриншот.




Если вы используете пробную версию, вам будет недоступно сохранение отредактированных скриншотов. Чтобы снять ограничения пробной версии, купите ключ активации и [активируйте им программу](#).

Открытие скриншотов


Чтобы начать редактировать скриншоты и другие изображения, их нужно открыть во встроенном редакторе скриншотов. Чтобы открыть редактор, нажмите **Редактировать** в окне запуска. Также, редактор открывается после снятия скриншота по кнопке **Сделать скриншот**.



Когда откроется окно редактора скриншотов, выберите изображение, которое хотите редактировать:
• Если это недавно отснятый скриншот, найдите его на панели истории внизу окна и щёлкните по нему, чтобы открыть.



• Если нужного изображения нет на панели истории, найдите изображение в Проводнике и перетащите его в окно редактора.




Копирование изображений

Как скопировать и вставить часть изображения:


Шаг 1: Нажмите кнопку **Выделение и вставка** вверху окна редактора скриншотов.

Шаг 2: Выделите мышью часть изображения, которую хотите скопировать.




Шаг 3: Нажмите клавиши **Ctrl+C**, чтобы скопировать выбранный фрагмент, или нажмите кнопку **Копировать** на панели справа.
Подсказка: Чтобы удалить фрагмент с изображения, нажмите клавишу Delete или откройте меню Редактирование и выберите Удалить.

Шаг 4: Чтобы вставить изображение, нажмите **Ctrl+V** или нажмите кнопку **Вставить** на панели справа. Вставить фрагмент можно и на любое другое изображение открытое в редакторе скриншотов.



Шаг 5: Теперь вы можете отредактировать вставленную область!

- На панели справа вы можете задать тень, а также настроить толщину и цвет обводки.
- При использовании прямоугольного выделения вы также можете задать сглаживание углов.




Шаг 6: Когда вы будете довольны результатом, нажмите клавишу **Enter**, чтобы закрепить фрагмент на изображении. После этого фрагмент больше нельзя будет передвинуть. Если вам нужно будет изменить его положение, вы можете отменить предыдущее действие.

Размер

Как уменьшить скриншот в Movavi Screen Capture


Шаг 1: Откройте инструмент изменения размера

В верхней части окна нажмите **Размер**, чтобы перейти на вкладку изменения размера.




Шаг 2: Укажите нужный размер

- Введите нужный размер в пикселях в поля **ширина** и **высота**. Если вам нужно установить размер в других единицах, выберите проценты, сантиметры или дюймы в списке справа.
- Или выберите один из готовых размеров ниже. Если нужного размера нет в списке, нажмите **Другой размер** и выберите нужный размер в пикселях, процентах, сантиметрах, или дюймах.
- По умолчанию, при изменении размера будут сохранены исходные пропорции изображения. Если вы хотите сменить пропорции, нажмите на значок **замка** .




Шаг 3: Примените новый размер

Нажмите **Применить**, чтобы установить выбранный размер.




Обрезка краёв

Шаг 1: Вверху окна редактора скриншотов нажмите кнопку **Обрезка**.



Шаг 2: Вокруг изображения появится рамка. С помощью этой рамки выделите часть изображения, которую хотите оставить:

- Тяните за края рамки,
- Зажмите левую кнопку мыши и начертите новую рамку нужного размера,
- Воспользуйтесь одной из заготовок размера справа,
- Или введите точные **ширину** и **высоту** в поля справа.




Сохранение пропорций


Чтобы пропорции рамки не менялись, нажмите значок замка рядом с полями ширины и высоты. Будут закреплены *текущие* пропорции рамки.

Поворот рамки

Кнопка между полями ширина и высота меняет местами их содержимое: рамка обрезки будет повёрнута на 90 градусов.




Шаг 3: Нажмите **Применить**, чтобы обрезать изображение по рамке.



Рисование


Шаг 1: Вверху окна редактора скриншотов нажмите кнопку **Кисть**.

Шаг 2: На панели справа настройте размер и мягкость кисти, выберите цвет и настройте его непрозрачность.



Шаг 3: Можно рисовать! Просто зажмите кнопку мыши и ведите курсором по изображению.

Изменения будут применены автоматически.




Стрелки

Шаг 1: Нажмите кнопку **Стрелки** в верхней части редактора скриншотов.

Шаг 2: В правой части окна выберите желаемый вид стрелки:


- Выберите форму стрелки. На вкладке **Простые** вы найдете прямые стрелки, а стрелки на вкладке **Фигурные** сужаются к началу.
- Ниже укажите **цвет**, **толщину** стрелки и цвет и толщину её **контура**. Цвет и толщину можно будет изменить и после добавления стрелки.



Шаг 3: Нажмите **Добавить стрелку**, чтобы разместить стрелку на скриншоте.

Шаг 4: Разместите стрелку в нужной части изображения:


- Потяните за круг со значком стрелки  для вращения или изменения размера.
- Перемещать стрелку можно потянув за нее мышью.
- Чтобы удалить стрелку, нажмите на значок крестика: 



Линии

Шаг 1: Нажмите кнопку **Линии** в верхней части окна.


Шаг 2: Выберите форму линии справа.



Шаг 3: Нажмите **Добавить линию**, чтобы создать новую линию на изображении.

Шаг 4: Разместите линию в нужной части изображения:


- Потяните за круг со значком стрелки ↻ для вращения или изменения размера.
- Перемещать линию можно потянув за нее мышью.
- Чтобы удалить линию, нажмите на значок крестика ✕



Рамки

Шаг 1: Нажмите инструмент **Рамки** в верхней части окна.


Шаг 2: Выберите форму рамки на панели справа.



Шаг 3: Нажмите **Добавить рамку**, чтобы создать новую рамку на изображении.

Шаг 4: Настройте размер рамки и разместите её в нужной части скриншота:


- Потяните за один из белых точек на рамке или за зелёную стрелку  , чтобы изменить размер и пропорции рамки.
- Потяните за край рамки, чтобы переместить её.
- Чтобы повернуть рамку, потяните за зелёную точку: 
- Чтобы удалить рамку, нажмите зелёный значок крестика: 



Выделение маркером

Шаг 1: Нажмите кнопку **Маркер** в верхней части окна редактора скриншотов.


Шаг 2: Нажмите **Добавить маркер** на панели справа. На изображении появится прямоугольник с ярким выделением.



Шаг 3: Настройте цвет и прозрачность для выделенного прямоугольника на панели справа.

Шаг 4: Настройте размер прямоугольника маркера и разместите его в нужной части скриншота:

- Потяните за белые точки по краям маркера либо за зелёную стрелку  , чтобы изменить размер и пропорции прямоугольника.
- Для перемещения маркера потяните за него мышью.
- Для поворота маркера потяните за зелёную точку вверху фигуры: .
- Чтобы удалить маркер, нажмите значок крестика на нём: .




Текст

Шаг 1: Нажмите кнопку **Текст** вверху окна редактора скриншотов.

Шаг 2: Нажмите **Добавить текст**, чтобы создать на скриншоте надпись.

Шаг 3: Дважды щёлкните внутри надписи и введите новый текст.

Подсказка: нажмите клавишу *Enter*, чтобы добавить разрыв строки. Вы можете добавить сколько угодно надписей на одно изображение.



Шаг 4: Справа выберите шрифт, цвет и стиль текста. Цвет и контур фона можно настроить на вкладке Фон.

Шаг 5: Перетащите надпись на нужное место на скриншоте.

• Чтобы изменить размер или наклон надписи, потяните за зелёную стрелку:



• Чтобы удалить надпись, нажмите на зелёный крестик:



Сохранение

Все отснятые скриншоты сразу сохраняются на вашем компьютере. Если же вы редактировали скриншот, изменения нужно сохранить. Чтобы сохранить изменённое изображение, нажмите **Сохранить как** в правом нижнем углу окна редактора скриншотов.




Пробная версия

Если вы пользуетесь пробной версией Movavi Screen Capture, сохранение отредактированных скриншотов заблокировано. Чтобы снять ограничения, купите ключ активации и [активируйте программу](#).

Настройки Movavi Screen Capture

Чтобы открыть настройки программы:


- 1. Откройте меню Настройки или нажмите на значок шестерёнки в окне запуска.
- 2. Выберите **Параметры** в открывшемся меню.



В окне настроек различные опции разделены на тематические группы: [Общие](#), [Файлы](#), [Горячие Клавиши](#), [Видео](#), [Веб-камера](#), [Эффекты](#), [Время записи](#) и [Аккаунты](#).

Общие настройки

Вкладка **Общие** позволяет сменить язык интерфейса и настроить поведение программы.




☒ **Отключить обратный отсчёт**

По умолчанию перед началом записи вам будет показано окно обратного отсчета, которое дает вам 3 секунды на подготовку к записи. Если вы хотите, чтобы запись начиналась сразу после того, как вы нажмете кнопку **REC**, включите эту опцию.

☒ **Показывать панель записи над областью захвата**

Во время записи на рамке появляется небольшая панель управления. С её помощью вы можете остановить запись, сделать скриншот или просмотреть информацию о записи. При полноэкранной записи панель скрывается.



☒ **Звуковые уведомления**

Программа уведомит вас, когда будет завершено сохранение большого файла, при снятии скриншота и в случае ошибки.

☒ **Запускать программу при входе в систему**

Если эта опция включена, Movavi Screen Capture будет работать в фоне сразу при включении компьютера. Таким образом, вы всегда будете готовы быстро записать экран.

☒ **Использовать программную реализацию OpenGL**

Эта опция может помочь при проблемах обработки графики с некоторыми видеокартами.

OpenGL - это программный интерфейс, отвечающий за вывод графических данных. Обычно его работу обеспечивает драйвер видеокарты. Однако некоторые видеокарты не поддерживают необходимую версию OpenGL. В этом случае вы можете использовать данную опцию, чтобы скачать и установить необходимое программное обеспечение. Загрузка начнется автоматически, но для этого потребуется работающее интернет-соединение.

☒ **Автоматически проверять наличие обновлений**

Если на сайте доступна новая версия, программа уведомит вас при запуске. Обновления внутри версии (например, с 1.3 до 1.4) совершенно бесплатны, а на обновления до следующих версий предоставляется существенная скидка для пользователей, которые уже приобрели предыдущие версии Movavi Screen Capture.

☒ **Отправлять в Movavi анонимные данные о работе программы**

Эта опция позволяет программе отправлять нам информацию об ошибках и важную статистику. Мы не собираем персональные данные и используем статистику только для улучшения наших программ. Ознакомиться с видами используемой статистики вы можете [здесь](#).

Настройки файлов

В разделе **Файлы** вы можете настроить, где хранить создаваемые Movavi Screen Capture файлы, таких как готовые видео, снимки экрана и временные файлы. Нажмите на кнопку со стрелкой рядом с папкой файлов нужного вида, чтобы поменять путь.

Общие	Папка для сохранения готовых видео: E:\Temp\Videos\
Файлы	☐ Удалять оригиналы после сохранения
Горячие клавиши	Папка для сохранения скриншотов: E:\Temp\
Видео	Формат скриншотов по умолчанию: PNG
Веб-камера	После быстрого захвата видео: ☒ Просмотреть видео ☐ Открыть файл в папке
Эффекты	
Время записи	
Аккаунты	
OKОтмена	

Папка для сохранения готовых видео

Здесь хранятся ваши видео- и аудиозаписи. При сохранении видео вы можете указать любую другую папку.

Удалять оригиналы после сохранения

Если опция включена, то при сохранении отредактированной версии видео его оригинал будет удалён.

Папка для сохранения скриншотов

Здесь хранятся все сделанные вами скриншоты. При сохранении скриншота в окне редактора вы можете выбрать любую другую папку.

Формат скриншотов по умолчанию

Скриншоты всегда сохраняются в выбранном формате. Если вам нужно сменить формат конкретного скриншота, нажмите Сохранить как в окне редактора скриншотов и выберите другой формат.

После быстрого захвата видео...

Здесь вы можете указать, что делать после использования [быстрого захвата](#):

- **Просмотреть видео** – видео откроется в окне редактора, где вы можете просмотреть и обрезать запись.
- **Открыть файл в папке** – после захвата откроется папка с готовым файлом записи.

Настройки горячих клавиш

Вкладка **Горячие клавиши** позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого доступа к некоторым функциям программы. Напротив описаний каждой команды вы можете увидеть область, где показываются назначенные для нее горячие клавиши.

Общие

Файлы

Горячие клавиши

Видео

Веб-камера

Эффекты

Время записи

Аккаунты

Чтобы сменить сочетание клавиш для команды, щелкните мышью по соответствующему полю и нажмите желаемые клавиши.

Общие:

Начать/завершить захватF10

Приостановить/Возобновить захватF9

Сделать скриншотF8

Захват скриншотов:

Скриншот всего экранаShift+F8

Повторить скриншотCtrl+F8

Скриншот с прокруткойAlt+F8

Скриншот областиCtrl+Shift+F8

Захват видео:

По умолчанию

ОКОтмена


Чтобы сменить сочетания клавиш:

1. Нажмите на текущую клавишу или сочетание клавиш.
2. Нажмите нужные клавиши на клавиатуре. В прямоугольной области отобразится введенное вами сочетание клавиш.
3. Нажмите **ОК**, чтобы применить изменения. Если вы хотите вернуть изначальные сочетания клавиш, нажмите кнопку **По умолчанию**.

Если вы забыли сочетание клавиш, вы всегда можете посмотреть их в настройках горячих клавиш.

Настройки видео

В разделе **Видео** вы можете настроить запись и сохранение видеофайлов, а также выбрать качество аудио, включая частоту семплов, количество каналов и бит в секунду.



Частота кадров

Частота кадров – это количество кадров в каждой секунде видео. Чем выше частота кадров, тем плавнее выглядит видео, но и тем больше размер файла. Рекомендуемая частота кадров: 20-30 кадров в секунду.

Размер кадра на выходе

Обычно видео записывается в полном размере. Здесь вы можете уменьшить качество видео до 1/2 или 1/4 оригинала. Качество видеофайлов будет существенно ниже, но это позволит уменьшить их размер на диске и повысить производительность компьютера во время записи.

Частота семплов

Как правило, чем выше частота семплов, тем выше качество аудио. Рекомендуемая частота – 44.1 кГц позволяет записать все слышимые человеческому уху звуки.

Количество каналов

Моно – используется только один канал аудио.

Сtereo – используется два канала аудио, что позволяет различить направление звука и звучит более естественно.

Глубина битов

В Screen Capture записывается стандартный 16-битный звук. В каждом семпле звука содержится 16 бит информации.

Включить режим SuperSpeed

Эта опция позволяет быстрее сохранять видео если нет необходимости смены видеокodeка. Например, при сохранении видео после нарезки. Форматы, с которыми работает быстрое сохранение в режиме SuperSpeed отмечены в списке значком:  или . Если вы испытываете проблемы с сохранением видео, попробуйте отключить опцию и повторить сохранение.

Включить аппаратное ускорение Intel

Если ваш компьютер оснащён специальным графическим чипом Intel®, эта опция позволит быстрее сохранять видео с кодеками H.264, MP4 или MPEG-2.

Включить ускорение NVIDIA GPU

Если ваш компьютер оснащён видеокартой NVIDIA®, её можно использовать для обработки видео вместо процессора. Это позволяет освободить процессор для других задач, и ваш компьютер будет работать быстрее во время сохранения видео. Эта опция работает только если ваша видеокарта поддерживает технологии NVENC® или CUDA®.

Включать упрощённый стиль на время записи

Темы Windows Aero с прозрачными областями более требовательны, чем обычные, что может замедлить работу компьютера во время записи. Если эта опция включена, на время записи будет включён упрощённый стиль для повышения производительности. После записи изначальная тема будет восстановлена.
(для Windows Vista и Windows 7)

Использовать DirectX для захвата

Если вы испытываете проблемы с захватом некоторых программ, попробуйте включить эту опцию. Для Windows 8 и выше этот метод захвата используется по умолчанию.
(Для Windows 7 и ниже)


Альтернативный метод захвата

Если после начала или остановки записи появляется сообщение об ошибке, попробуйте включить эту опцию. Если это не поможет, [нажмите здесь](#), чтобы прочитать подробную инструкцию по устранению проблемы.

(Для Windows 8 и выше)

Настройки веб-камеры

В разделе Веб-камера вы можете настроить видео с веб-камеры, которое будет появляться поверх основного.



Как включить веб-камеру

1. Подключите камеру к компьютеру и подождите, пока система распознает устройство.
2. В списке "**Использовать веб-камеру**" выберите камеру, которую хотите использовать для записи.

Если нужной камеры нет в списке, попробуйте заново подключить камеру или вручную установить драйвер. В правой части окна параметров вы можете проверить работу веб-камеры.

Свойства веб-камеры

Нажмите **Свойства**, чтобы открыть встроенные свойства веб-камеры. Это окно отличается для разных моделей и производителей камер, но в основном здесь вы можете настроить яркость, контрастность и цвет для видео с камеры.

Разрешение

Разрешение определяет качество видео. Так как видео с веб-камеры занимает небольшую часть кадра, вы можете выбрать разрешение поменьше без существенной потери качества.

Частота кадров

Частота кадров – это количество кадров в каждой секунде видео. Высокая частота кадров позволяет плавнее передать движение и хорошо подходит для динамичных видео. Рекомендуем использовать 20-30 кадров в секунду.

Размер видео


Видео с веб-камеры располагается в углу основного видео. Настройте с помощью ползунка необходимый размер видео с веб-камеры в процентах относительно всего кадра.

Размещение

Выберите подходящий вариант размещения видео с веб-камеры в кадре.

Эффекты

В разделе **Эффекты** вы можете настроить видимость курсора и нажатий клавиш на видео.



Настройки курсора мыши

Выберите **Показывать курсор**, чтобы курсор был виден на записях.

Подсветка курсора

Чтобы курсор было лучше видно, вокруг курсора добавляется яркая подсветка.

1. Включите опцию Подсветка курсора.
2. Чтобы сменить цвет или непрозрачность подсветки, нажмите на цветной квадрат справа.
3. Настройте размер подсветки.

Подсказка: в области справа вы можете увидеть, как подсветка будет выглядеть на записи.

Подсветка кликов

При каждом нажатии вокруг курсора появляются круги. Настроить цвет можно отдельно для каждой кнопки мыши.

1. Включите опцию **Подсветка кликов**.
2. Чтобы сменить цвет для левой кнопки мыши, нажмите на квадрат слева.
3. Чтобы сменить цвет для правой кнопки мыши, нажмите на квадрат справа.

Звук щелчка мыши

При каждом нажатии будет слышен звук щелчка. Вы можете оставить стандартный звук или добавить собственный.

1. Включите опцию Звук щелчка мыши.
2. **(по желанию)** Если хотите использовать другой звук, откройте список под опцией "Звук щелчка мыши" и выберите Добавить звук. Затем откройте необходимый аудиофайл. Поддерживаются аудиоформаты WAV, MP3, AIFF или AU.

Настройка захвата клавиш

Нажатые клавиши будут показываться в нижней части видео. Таким образом, вы можете показать в обучающих видео работу с горячими клавишами.

Только горячие клавиши – показываются только функциональные клавиши и комбинации (например, Alt+Shift или Ctrl+C).

Любые нажатия – показываются все нажатия, в том числе цифры и буквы.

Подсказка: не вводите пароли во время записи с включенным захватом клавиш. Введенные символы будут видны даже для скрытых полей с паролями.

Время записи

В разделе **Время записи** вы можете настроить автоматическое начало и завершение записи.

Общие

Файлы

Горячие клавиши

Видео

Веб-камера

Эффекты

Время записи

Аккаунты

Настройки времени захвата:

Не устанавливать время захвата

Ограничить длительность записи:0:02:00

Запись по расписанию:

Время начала:14:18:1424.05.2017

Длительность:00:00:05

По завершении записи:

Ничего не делать

ОК

Отмена

Автоматическое завершение записи

- 1. Включите опцию **Ограничить длительность записи**.
- 2. Введите желаемую длительность в поле справа в формате часы:минуты:секунды.

Отложенная запись

Для автоматического начала и завершения записи:

- 1. Включите опцию **Запись по расписанию**.
- 2. Напротив **Время начала**, укажите время и дату начала записи.
- 3. Введите желаемую **длительность** записи (часы:минуты:секунды).


Программа захвата должна быть открыта на момент записи. Чтобы не пропустить начало, включите опцию "**Запускать программу при входе в систему**" в разделе **Общие**.

По завершении записи

Здесь вы можете выбрать, что произойдет по окончании отложенной записи: **спящий режим** или **выключить компьютер**. Ваша запись будет сохранена в любом случае.

Аккаунты

В разделе **Аккаунты** вы можете настроить доступ к своему аккаунту на YouTube.



Чтобы войти в аккаунт:

1. В окне экспорта нажмите **Войти**. В браузере откроется страница авторизации.
2. Войдите в ваш аккаунт и нажмите **Разрешить**, чтобы Movavi Screen Capture могла загружать видео под вашим аккаунтом.

Помощь и техподдержка

Если у вас остались какие-либо вопросы, проблемы или предложения, свяжитесь с нашей командой техподдержки и вам обязательно помогут.



Как с нами связаться

E-mail: supportru@movavi.com

[Форма обратной связи](#)

Ответ гарантирован в течение трёх рабочих дней.

Если вы сообщаете о проблеме, пожалуйста, опишите ее как можно более подробно, чтобы мы могли помочь вам быстрее.

Частые вопросы

Почему на моих видео надпись "Пробная версия"?

Водяной знак появляется только на видео, созданных в пробной версии программы. Чтобы снимать видео без водяного знака, купите ключ активации и активируйте программу.

[Активация полной версии](#)

Зачем нужно активировать кодеки?

Некоторые видео- и аудиокодеки запатентованы другими компаниями и их необходимо активировать для соблюдения патентного законодательства. Активация совершенно бесплатна, и каждый кодек нужно активировать только один раз. Сообщения об активации кодеков могут появиться при начале захвата или открытии захваченных файлов. При активации кодека, программа отправляет ваше согласие к нам на сервер, без каких-либо персональных данных. Чтобы скрывать эти сообщения впредь, выберите опцию **Активировать другие кодеки автоматически** в окне активации кодеков, и последующие кодеки будут активированы в фоновом режиме.

[Активация кодеков](#)

Системные требования		
	Минимальные требования	Рекомендуемая конфигурация
Операционная система	Microsoft Windows® XP*/Vista/7/8/10 с последними обновлениями	
Процессор	Intel®, AMD® или совместимый процессор, 1.6 ГГц	Многоядерный процессор с частотой 2.8 ГГц и выше
Разрешение экрана	1024x768, 32-битный цвет	1280x1024 и выше
Оперативная память	Windows XP, Vista – 512 МБ Windows Vista – 512 МБ Windows 7, 8, 10 – 1 ГБ	Windows XP – 2 ГБ Windows Vista, 7,8, 10 – 2 ГБ
Свободное место на диске	810 МБ для установки программы 2 ГБ требуется для работы программы**	10 ГБ для записи и обработки файлов
Дополнительные требования		Звуковая карта для записи и проигрывания аудио
		Аппаратное ускорение Intel® требует соответствующую модель процессора с поддержкой технологии Intel HD Graphics™ 2-го поколения и выше.
		Для наиболее комфортной работы проверьте, установлены ли у вас последние версии драйверов. Подробнее об обновлении драйверов

* *Windows XP не поддерживает запись системного звука одновременно с внешними устройствами.*

** *Свободное место на диске требуется для сохранения временных файлов во время записи, а также для сохранения готовых видео. Требуемое количество места на диске зависит от размера области захвата, разрешения экрана, формата и длительности записи.*

Movavi Screen Capture может работать и на более слабых компьютерах, однако в таком случае мы не можем гарантировать стабильную работу приложения.

Форматы

Movavi Screen Capture поддерживает множество форматов видео и аудио для сохранения вашего захваченного видео.

Видеоформаты	Поддерживаемые кодеки
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2)	H.263, H.264, MPEG-4
Audio Video Interleave (.avi)	H.264, MPEG-4, MJPEG
Flash (.flv, .swf)	FLV1, H.264
Matroska (.mkv)	H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9
MPEG-4 (.mp4)	MPEG-4, H.264
OGV – Ogg Video (.ogv)	Theora
QuickTime (.mov)	H.264, MPEG-4, MJPEG
WebM (.webm)	VP8, VP9
WMV – Windows Media Video (.wmv)	WMV V8
Аудиоформаты	Поддерживаемые кодеки
AAC – Advanced Audio Coding (.aac)	AAC
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac)	FLAC
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3)	MP3
OGG – Ogg Audio (.ogg)	Vorbis
WAV – Waveform Audio File Format (.wav)	PCM
WMA – Windows Media Audio (.wma)	WMA 9
Форматы изображений	
BMP, DPX, JPEG, PBM, PCX, PGM, PNG, PPM, TGA, TIFF, XBM	

Активация кодеков

Некоторые видео и аудио кодеки запатентованы другими компаниями. Поэтому для соблюдения патентного права необходимо, чтобы пользователь активировал их.

1. Когда вы откроете файл или сохраните проект с использованием одного из таких кодеков, перед вами появится окно активации кодеков.

2. Поставьте галочку в пункте **Активировать другие кодеки автоматически**, чтобы в дальнейшем все кодеки активировались автоматически (для этого потребуется рабочее интернет-соединение).

3. Нажмите **Активировать**, чтобы закончить процесс активации.

Невозможно активировать кодек

Если на экране появляется ошибка активации, возможно, вы не подключены к интернету. Без интернета кодеки не могут быть активированы, даже если вы задали автоматическую активацию. После того, как вы установили соединение, пожалуйста, перезапустите программу.

Какая информация передается при активации?

Информация, которую мы получаем, не содержит никаких личных данных пользователей. Это информация содержит только тип используемых кодеков.

Обновление драйвера видеокарты

Если не удалось запустить программу или вы увидели сообщение с просьбой обновить драйвер видеокарты, вам понадобится скачать и установить новую версию драйвера с сайта производителя вашей видеокарты. Регулярное обновление драйвера видеокарты и других компонентов позволят вам всегда быть уверенными в стабильной работе вашего компьютера и установленных программ. Некоторые производители предоставляют специальные программы для автоматического поиска и\или установки нужного драйвера, которые помогут вам сделать процесс обновления драйвера легче.

Шаг 1: Определите модель и производителя видеокарты

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана** из появившегося меню.
2. В окне **Разрешение экрана** нажмите **Дополнительные настройки**.
3. Откроются свойства вашей видеокарты. Модель вашей видеокарты вы сможете найти в верхней части окна, в разделе **Тип адаптера**. Модель видеокарты понадобится вам позже, при поиске нужного драйвера.

Шаг 2: Скачайте новую версию драйвера

Теперь, когда у вас есть название модели видеокарты, перейдите на сайт производителя (как правило, первая часть названия модели видеокарты – это название фирмы производителя) и найдите раздел поддержки и загрузок драйверов. Вам потребуется указать вашу операционную систему и найденную вами ранее модель видеокарты. Многие производители предоставляют полезные утилиты, позволяющие автоматически найти и установить нужный драйвер.

[Центр загрузок NVIDIA](#)

[Центр загрузок AMD](#)

Будьте осторожны!

Скачивайте драйвер исключительно с официального сайта производителя. Установочные файлы, скачанные с других сайтов могут содержать вредоносные программы и вирусы.

Шаг 3: Установите драйвер

После завершения загрузки драйвера запустите установочный файл и следуйте инструкциям по установке. Для установки драйвера будут нужны права администратора. В процессе установки дисплей может моргать или искажать картинку. После того, как драйвер будет установлен, необходимо перезагрузить компьютер.

Обновление драйвера для видеокарт NVIDIA®

Если у вас на компьютере установлена видеокарта от NVIDIA, то возможно у вас также есть специальное приложение **NVIDIA GeForce™ Experience**, которое поможет вам быстро обновить драйвер устройства.

1. Откройте приложение **NVIDIA GeForce Experience**. Если на вашем компьютере не установлена программа **NVIDIA GeForce Experience**, вы можете пройти на страницу загрузок NVIDIA и вручную найти нужный драйвер.

[Страница загрузок NVIDIA](#)

2. В разделе **Драйверы** программы **NVIDIA GeForce Experience**, нажмите на кнопку **Проверить наличие обновлений**, чтобы обновить список драйверов.

3. Нажмите **Загрузить драйвер**. Программа автоматически загрузит и установит нужный для вашей системы драйвер.



Обновление драйвера для видеокарт AMD® или ATI®

1. Если у вас установлена видеокарта от AMD или ATI, перейдите в центр загрузок на официальном сайте AMD.

[Центр загрузок AMD](#)

2. Скачайте и запустите приложение для автоматического обнаружения драйвера.

[Приложение автозагрузки](#)

3. Приложение автоматически распознает вашу видеокарту и операционную систему, а затем начнет загрузку и установку нужного драйвера.

Если у вас возникли проблемы с инструментом автообнаружения, попробуйте вручную ввести вашу операционную систему и название модели видеокарты на странице Центра загрузок AMD и загрузите драйвер.

4. После окончания загрузки запустите установочный файл драйвера и следуйте инструкции по установке.


5. После завершения установки перезагрузите компьютер.

Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашими специалистами техподдержки по электронной почте supportru@movavi.com или через онлайн-чат, и мы обязательно вам поможем!

Для скорейшего решения вашей проблемы просим вас как можно подробнее описать вашу проблему и привести модель вашей видеокарты, а также, если появляются сообщения об ошибке, снимки экрана или примерный текст ошибок.

Проблемы в работе OpenGL

Если при запуске Movavi Screen Capture появляется сообщение об ошибке или вы заметили, что плеер, фильтры или переходы не работают, то ваш компьютер, скорее всего, не поддерживает необходимую для работы версию OpenGL. Для работы программы видеокарта должна поддерживать OpenGL 2.0. Для бесперебойной работы рекомендуется OpenGL 2.1 и выше.



OpenGL – это программный интерфейс, отвечающий за вывод графических данных. Обычно его работу обеспечивает драйвер видеокарты. Однако некоторые видеокарты не поддерживают необходимую версию OpenGL. В этом случае следуйте следующим шагам:

Шаг 1: Обновите драйвер видеокарты

Такая проблема может возникать, если драйвер видеокарты вашего компьютера устарел. Скачайте файл установки драйвера с сайта производителя и следуйте инструкциям по установке.


[Подробная инструкция](#)

Рекомендуется перезагрузить компьютер после установки. После этого попробуйте снова запустить Movavi Screen Capture. Если сообщение об ошибке появляется снова, переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Попробуйте установить программную реализацию OpenGL

Если после обновления драйверов видеокарта все еще не поддерживает 2.0 вы можете установить замену в видео программного обеспечения:

- В сообщении, которое появляется при запуске Movavi Screen Capture, поставьте галочку в пункте "Скачать и установить программную реализацию OpenGL".
- Или в основном меню программы нажмите **Настройки** и в появившемся меню выберите **Параметры**. В окне настроек поставьте галочку в пункте **Использовать программную реализацию OpenGL** и нажмите **ОК**.



После этого начнется автоматическая загрузка и установка программного обеспечения OpenGL. После завершения установки перезапустите Movavi Screen Capture.

Если предыдущие шаги не помогли:

- Проверьте, что характеристики вашего компьютера соответствуют [минимальным системным требованиям](#). Видеокарта должна поддерживать OpenGL версии не ниже 2.0.
- [Свяжитесь с нами](#). Предоставьте данные о модели видеокарты и перечислите шаги, которые вы предприняли для решения этой проблемы.