

Моваві Конвертер Видео 19 для Мас



Не знаете, с чего начать?

Прочтите краткие инструкции по интересующим вас задачам:

[Конвертация видео](#)

Меняйте формат видео

[Конвертация для устройств](#)

Смотрите видео на вашем телефоне, планшете или телевизоре

[Конвертация аудиофайлов](#)

Воспроизводите аудио на любом устройстве

Другие вопросы?

Напишите нам по адресу supportru@movavi.com

Содержание


Краткая инструкция.....	2
Как активировать программу	5
Как получить активационный ключ	7
Активация программы	7
Активация без интернета	8
Конвертация видео	11
Конвертация для социальных сетей	14
Конвертация видео для сети	16
Копирование DVD	18
Создание GIF из видео	21
Конвертация для устройств	23
Распознавание устройств.....	26
Конвертация аудиофайлов.....	27
Конвертация изображений	30
Добавление медиафайлов	33
Медиапотoki	36
Аудиодорожки	37
Дорожки субтитров	38
Сохранение звука из видео	41
Уменьшение размера видео	42
Информация о файле	44
Извлечение субтитров	45
Выбор формата для конвертации	46
Устройства	48
Изображения.....	49
Аудио	50
Настройки формата	51
Переименование файла.....	53
Папка сохранения	54
Загрузка файлов в iTunes	55
Энергосбережение	55
Режим SuperSpeed.....	56
Сохранение кадров из видео	58
Настройки программы	58
Общие настройки	59
Настройки конвертации	60
Настройки аппаратного ускорения	61
Помощь и поддержка	61
Системные требования	62
Форматы	62
Активация кодеков	64
Справочник	65

Краткая инструкция Конвертация медиафайлов

Шаг 1: Добавьте медиафайлы в программу

Выберите файлы, которые хотите сконвертировать в любом окне **Finder** и перетащите их в окно **Конвертера**. Они будут добавлены в список для конвертации.

[Подробнее о добавлении файлов](#)



Шаг 2: Выберите профиль


1. Нажмите на кнопку **Видео**, чтобы открыть список форматов и профилей.

2. Форматы распределены по группам. Выберите необходимый формат и нажмите на него.

3. Откроется список профилей. Здесь вы можете выбрать разрешение для готовых файлов. Если хотите сохранить исходное разрешение, выберите профиль без указанного разрешения (например, "MOV").

Выбранный формат отобразится внизу окна в поле **Формат на выходе**.

[Подробнее о выборе формата](#)




Шаг 3: Выберите папку для сохранения файлов

Внизу окна вы можете увидеть папку, в которую будут сохранены файлы после конвертации.


Чтобы изменить папку, нажмите на значок  и выберите новое расположение в окне **Finder**.

[Подробнее о папке для сохранения](#)



Шаг 4: Конвертация!

Когда все будет готово, нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать конвертацию.



Как активировать программу

При первом запуске программа будет работать в демонстрационном режиме с некоторыми ограничениями.

Чем отличается пробная версия от полной?

ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ	ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
✗ Movavi Конвертер Видео перестает работать через 7 дней	✓ Пожизненная лицензия
✗ На все сконвертированные видео накладывается водяной знак с логотипом Movavi	✓ Никакой рекламы на ваших видео
✗ Аудиофайлы конвертируются только наполовину	✓ Неограниченная конвертация аудиофайлов
✗ В режиме SuperSpeed обрабатывается только половина длительности всех файлов	✓ Быстрый режим SuperSpeed для смены формата видео
	✓ Бесплатные обновления
	✓ Скидки на другие программы Movavi

Шаг 1: Купите ключ активации

1. Нажмите расположенную ниже кнопку **Купить ключ активации**, чтобы пройти на страницу покупки, и нажмите кнопку **Купить** в открывшемся окне.


2. Вы попадете на сайт нашего интернет-магазина приложений. Выберите способ оплаты, введите ваш адрес электронной почты и номер телефона и следуйте дальнейшим указаниям. **ВНИМАНИЕ!** Удостоверьтесь, что правильно ввели ваш действующий e-mail, так как на этот адрес будет выслан ключ активации.

3. Как только ваш платеж будет зарегистрирован, в течении короткого времени на указанный e-mail адрес будет выслано письмо от supportru@movavi.com с подтверждением заказа и вашим **ключом активации**.

Купить ключ активации


Шаг 2: Откройте мастер активации

1. Запустите **Movavi Конвертер Видео**.
2. Откройте меню **Настройки** и выберите **Активировать программу**. Откроется мастер активации.



Шаг 3: Введите ключ активации

1. Введите или скопируйте ключ активации в соответствующее поле мастера активации.
2. Нажмите **Активировать**, чтобы активировать программу.



Если активация удалась, вы увидите сообщение об успешной активации. Нажмите **Завершить**, чтобы закрыть мастер активации. Перезапустите программу.

Не удалось активировать программу?

Если активация работает некорректно, попробуйте сделать следующее:

- Удостоверьтесь, что ключ активации введён корректно и соответствует установленной версии программы.
- Попробуйте активировать программу с помощью [офлайн-активации](#).
- [Обратитесь в техподдержку](#) и мы поможем вам решить проблему!

Активация без интернета

Если компьютер, на котором установлена программа Movavi не подключен к интернету, вы можете активировать программу по e-mail.

[Инструкция](#)

Как получить активационный ключ

Приобрести ключ активации вы можете как с официального сайта Movavi, так и у любого из наших партнеров. Данные шаги описывают, как приобрести ключ активации с сайта Movavi:

Шаг 1: Перейдите на страницу покупки

Чтобы открыть страницу покупки для **Movavi Конвертер Видео**:

- В меню **Настройки**, выберите **Купить ключ активации**, или
- Нажмите на кнопку ниже...

Купить ключ активации

Шаг 2: Выберите тип лицензии

- Если вы собираетесь использовать программу в личных целях, нажмите **Купить** на странице покупки, чтобы приобрести персональную лицензию.
- Если вы намереваетесь использовать программу в коммерческих целях, государственных учреждениях и для получения прибыли, перейдите по ссылке в разделе **Бизнес-лицензия** на странице покупки.

В зависимости от страны, где вы находитесь, и доступных методов оплаты, ваш запрос может быть перенаправлен на страницу партнера, через которого совершается оплата. Все партнеры и методы оплаты проверены и абсолютно безопасны.

Шаг 3: Заполните информацию об оплате

1. Выберите способ оплаты. Вы можете оплатить вашу покупку любым наиболее удобным для вас способом.
2. Заполните необходимую для оплаты информацию.
3. Введите действующий адрес электронной почты. По завершении покупки на данный адрес будет выслан ключ активации.

Шаг 4: Получите ключ активации

Как только ваша покупка будет обработана, на указанный ранее адрес электронной почты придет письмо с вашим ключом активации. Теперь, вы можете воспользоваться ключом, чтобы активировать программу.

[Инструкция по активации](#)

[Инструкция по активации без интернета](#)

Если вы не получили ключ активации в течение часа:

- Проверьте папку "*Спам*" вашего почтового ящика
- [Свяжитесь с техподдержкой](#): специалисты помогут вам отследить статус вашей покупки и, если нужно, вышлют вам активационный ключ.


Активация программы

Данный раздел описывает процесс онлайн-активации **Movavi Конвертера Видео**. Если ваш компьютер не подключен к интернету или вы не смогли активировать **Movavi Конвертер Видео** с помощью онлайн-активации, воспользуйтесь [оффлайн-активацией](#).

Шаг 1: Откройте мастер активации

1. Запустите **Movavi Конвертер Видео**.


2. Откройте меню **Настройки** и выберите **Активировать программу**. Откроется мастер активации.



Шаг 2: Введите ключ активации

1. Введите или скопируйте ключ активации в соответствующее поле мастера активации.

2. Нажмите **Активировать**, чтобы активировать программу.



Если активация удалась, вы увидите сообщение об успешной активации. Нажмите **Завершить**, чтобы закрыть мастер активации. Перезапустите программу.

В случае, если не удалось активировать программу:

- Сверьте введенный ключ активации с полученным при покупке и попробуйте еще раз
- Удостоверьтесь, что введенный ключ активации соответствует установленной версии Конвертера.
- На время активации отключите антивирусные программы и брандмауэр.
- Проверьте наличие прав администратора у используемой учетной записи.
- Попробуйте активировать программу с помощью [оффлайн-активации](#).
- [Обратитесь в техподдержку](#)

Активация без интернета


Данный раздел содержит инструкцию по активации Movavi Конвертера Видео, если ваш компьютер непосредственно не подключен к интернету, либо вам не удалось активировать программу с помощью [онлайн-активации](#). Для оффлайн-активации вам понадобится любой

другой компьютер или даже мобильное устройство, которое имеет подключение к интернету и с помощью которого можно отправить и получить e-mail.

Шаг 1: Откройте мастер активации

1. Запустите **Movavi Конвертер Видео**.

2. Откройте меню **Настройки** и выберите **Активировать программу**. Откроется мастер активации.




Шаг 2: Введите ключ активации

1. Введите или скопируйте ключ активации в соответствующее поле мастера активации.


2. Выберите опцию **Оффлайн-активация (по e-mail)**.

3. Нажмите **Активировать**, чтобы продолжить к следующему шагу оффлайн-активации.




Шаг 3: Отправьте e-mail

Следующая страница ассистента активации содержит информацию, необходимую для успешной активации. Вам необходимо будет отправить нам данную информацию по e-mail, и затем мы пришлем вам **регистрационный ключ**, который нужно будет ввести в окно активации.




1. Сначала вам нужно будет скопировать или сохранить приведенную информацию. Нажмите **Копировать**, чтобы скопировать текст в буфер обмена. Сохраните скопированную информацию в удобном для вас месте и, если необходимо, перенесите ее на компьютер с доступом в интернет.
2. Когда у вас будет доступ в интернет, создайте новое письмо и вставьте в него сохраненную информацию. Пожалуйста, не вносите изменения в текст.
- 3 Затем отправьте созданное письмо на адрес reg@movavi.com. В течение часа вам придет ответ с регистрационным ключом, который необходимо будет ввести в окно активации.



Для получения быстрого ответа от сервера активации не меняйте текст сообщения.

Шаг 4: Введите регистрационный ключ

1. Когда вы получите ответ от сервера активации, сохраните содержащийся в нем ключ и вернитесь к окну активации.
2. Введите **регистрационный ключ** в соответствующее поле.
3. Нажмите **Активировать**, чтобы активировать программу.



Если все поля были заполнены правильно, вы увидите сообщение об успешной активации. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть окно активации и затем перезапустите программу.

Если вы столкнулись с проблемами во время активации:


- Убедитесь, что правильно ввели ключ активации и регистрационный ключ и попробуйте еще раз.
- Удостоверьтесь, что вводите ключ активации для приобретенной вами программы.
- [Свяжитесь с техподдержкой](#).

Конвертация видео

Шаг 1: Добавьте видео

1. Для начала нажмите кнопку **Добавить видео**, чтобы открыть нужные файлы. Если вы хотите сконвертировать видео с DVD, нажмите кнопку **Добавить DVD**.
2. Откроется окно **Finder**. Выберите файлы, которые хотите сконвертировать.
3. Нажмите **Открыть**. Добавленные файлы появятся в левой части окна.

[Подробнее](#)



Шаг 2: Выберите формат


В нижней части окна находится список всех доступных форматов для конвертации.

1. Нажмите на кнопку **Видео**, чтобы открыть список форматов и профилей.

2. Выберите необходимый формат и нажмите на него.

3. Выберите профиль с нужным разрешением и кодеком. Если хотите сохранить исходное разрешение, выберите профиль без указанного разрешения (например, "MOV").


[Настройки профиля](#)




Шаг 3: Выберите папку для сохранения готовых файлов

Далее обратите внимание на поле **Сохранить в....** Чтобы изменить папку, нажмите на значок папки  и выберите новое расположение в окне **Finder**. Чтобы сохранить файлы рядом с оригиналами, выберите из списка пункт **Сохранять в исходную папку**.

[Подробнее о папке сохранения](#)



Наконец, нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать конвертацию файлов. Конвертация может занять некоторое время в зависимости от размера и количества файлов.




Конвертация для социальных сетей

У некоторых социальных сетей, таких как YouTube или Facebook, есть свои требования к формату загружаемых видео. Следуйте инструкции ниже, чтобы сконвертировать видео в формат, подходящий для публикации на определенных сайтах.

Шаг 1: Добавьте видео


1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** и в появившемся списке выберите **Добавить видео**.
2. Откроется окно **Finder**. Выберите видеофайлы, которые хотите добавить, и нажмите **Открыть**. Они будут добавлены в список файлов.

[Подробнее о добавлении медиафайлов](#)




Шаг 2: Выберите профиль для онлайн-видео

1. Нажмите на кнопку **Видео**, чтобы открыть список форматов и профилей.
2. Используйте стрелки справа и слева, чтобы перемещаться по списку. Найдите группу **Онлайн-видео** и нажмите на нее.
3. Выберите социальную сеть, для которой хотите сконвертировать видео, и разрешение. Программа автоматически настроит необходимый для загрузки формат и кодек.




Шаг 3: Конвертация и экспорт

1. Нажмите на значок папки  в нижней части окна программы и задайте папку, в которую будут сохранены видео после конвертации.



2. Чтобы сразу загрузить видео в iTunes, нажмите на кнопку загрузки и выберите iTunes.




3. Когда все будет готово, нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать конвертацию.

Конвертация видео для сети


Шаг 1: Добавьте видео

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** и в появившемся списке выберите **Добавить видео**.
 2. Откроется окно **Finder**. Выберите видеофайлы, которые хотите добавить, и нажмите **Открыть**. Они будут добавлены в список файлов.
- [Подробнее о добавлении медиафайлов](#)



Шаг 2: Выберите веб-совместимый профиль

1. Нажмите на вкладку **Видео**, чтобы открыть список доступных форматов и профилей.
2. Используйте стрелки справа и слева, чтобы перемещаться по списку. Найдите группу **Веб-совместимые видео** и нажмите на нее.
3. Выберите формат и разрешение, которые хотите использовать.



Шаг 3: Конвертация и загрузка

Далее обратите внимание на поле **Сохранить в....** Чтобы изменить папку, нажмите на значок


папки  и выберите новое расположение в окне **Finder**. Когда все готово, нажмите **СТАРТ**, чтобы начать процесс конвертации. После этого вам останется только загрузить видео на ваш блог или сайт.

Копирование DVD

Эпоха DVD-дисков подходит к концу, и не у всех теперь есть DVD-проигрыватель. Но вы всегда сможете посмотреть свои любимые фильмы, сохранив их на компьютере.

Шаг 1: Добавьте DVD


1. Вставьте диск в DVD привод. Если у вас внешний привод, подсоедините его к компьютеру.
2. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** в левом верхнем углу программы.
3. Наведите указатель мыши на **Добавить DVD**.
4. В появившемся списке нажмите на названии диска. Если в списке не отображается ваш диск, нажмите **Открыть DVD** и укажите путь к диску.



Подсказка: некоторые DVD-диски защищены от незаконного копирования и не могут быть сконвертированы. Movavi Конвертер Видео не работает с защищенными от копирования медиафайлами.

Шаг 2: Выберите формат

1. Нажмите на **Видео** в нижней части окна, чтобы открыть список аудио форматов.
2. Выберите формат, который хотите использовать, и нажмите на него.
3. В появившемся списке выберите разрешение. Чтобы конвертировать без изменения разрешения, выберите профиль, на котором написано **"Исходное разрешение"**.



Шаг 3: Выберите файлы и дорожки (необязательно)

У многих DVD-дисков есть бонусные клипы, а также несколько дорожек субтитров. Оставьте только нужные файлы, чтобы сохранить больше места на компьютере.

Бонусные файлы

Чтобы удалить ненужные файлы, нажмите на значок крестика ✕ справа от файла.

Аудиодорожки


1. Найдите поле с информацией об аудио в правой колонке в списке файлов и нажмите на него, чтобы открыть список доступных дорожек.
2. Снимите выделение с аудиодорожек, которые хотите удалить.

[Подробнее об аудиодорожках](#)

Субтитры


1. Найдите поле с информацией о субтитрах в правой колонке в списке файлов и нажмите на него, чтобы открыть список доступных дорожек.
2. Выберите дорожки, которые хотите добавить на готовое видео.

[Подробнее о субтитрах](#)



Шаг 4: Конвертация

Нажмите на значок папки  рядом с полем **Сохранить в...**, чтобы задать расположение сконвертированных видео, а затем **СТАРТ**, чтобы начать конвертацию.




Создание GIF из видео

Шаг 1: Добавьте видео

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** и в появившемся списке выберите **Добавить видео**.

2. Выберите видео, из которых хотите сделать GIF и нажмите **Открыть**.



Шаг 2: Выберите формат GIF


1. Нажмите на кнопку **Изображения** в нижней части окна, чтобы открыть список форматов и профилей.

2. Найдите группу **GIF** и нажмите на нее.

3. Выберите размер анимированного изображения GIF. *Например, "Средний GIF".*

4. (Необязательно) Чтобы изменить частоту кадров, нажмите на кнопку настроек рядом с полем **Формат на выходе** внизу окна. В окне настроек задайте необходимую **частоту кадров** и нажмите **ОК**. Чем больше значение частоты, тем плавнее анимация, но размер файла также будет увеличиваться.

[Подробнее о настройке формата](#)



Шаг 3: Сохраните GIF-файл

Обратите внимание на поле **Сохранить в....** Чтобы изменить папку, нажмите на значок папки



и выберите новое расположение в окне Finder. Когда все будет готово, нажмите **СТАРТ**, чтобы создать GIF-анимацию.

Конвертация для устройств

У каждого устройства есть определенные требования к видео и аудиофайлам, а на некоторых более старых моделях можно проигрывать файлы только определенных форматов. Чтобы быть уверенным, что вы сможете проиграть конвертируемое видео или аудио на вашем устройстве, используйте предустановленные профили, созданные специально для вашего устройства. Так вам не придется искать информацию о поддерживаемых форматах, программа сама задаст все необходимые параметры.

Автоматическое распознавание устройств

Если вы хотите сконвертировать видео для смартфона или планшета, подсоедините устройство через USB, и конвертер автоматически распознает его и предложит подходящий формат.

[Подробнее о распознавании устройств](#)


Шаг 1: Добавьте файлы

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** и в появившемся списке выберите **Добавить видео**.
2. Откроется окно **Finder**. Выберите видеофайлы, которые хотите добавить, и нажмите **Открыть**. Они будут добавлены в список файлов.

[Подробнее о добавлении медиафайлов](#)

Шаг 2: Откройте список устройств

Нажмите на кнопку **Устройства** в нижней части окна, чтобы открыть список форматов.




Шаг 3: Найдите производителя вашего устройства

Используйте стрелки справа и слева, чтобы перемещаться по списку. Найдите производителя вашего устройства и нажмите на значок, чтобы открыть список поддерживаемых моделей. Если вы не видите производителя вашего устройства в списке, попробуйте найти вашу модель через строку поиска или в одной из общих категорий, таких как *Android*, *Телевизоры* или *Планшеты*.

Шаг 4: Найдите ваше устройство


Выберите ваше устройство из списка. Программа автоматически задаст оптимальный для вашего устройства формат, кодек и разрешение.



Шаг 5: Конвертация

Нажмите на значок папки  рядом с полем **Сохранить в...**, чтобы задать расположение сконвертированных видео, а затем **СТАРТ**, чтобы начать конвертацию.

Когда видео готовы, вам останется только загрузить их на ваше устройство.



* Профиль - это заданная конфигурация, которая содержит все необходимые для воспроизведения на определенном устройстве параметры.

Распознавание устройств

Конвертировать видео для смартфонов, планшетов и других устройств невероятно просто: просто подключите устройство к компьютеру, а программа сама предложит рекомендуемый формат и разрешение.

Шаг 1: Добавьте файлы

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** и в появившемся списке выберите **Добавить видео**.
2. Откроется окно **Finder**. Выберите видеофайлы, которые хотите добавить, и нажмите **Открыть**. Они будут добавлены в список файлов.


[Подробнее о добавлении медиафайлов](#)

Шаг 2: Подключите устройство

Подключите смартфон или планшет к вашему компьютеру через USB-кабель.

Шаг 3: Подтвердите устройство

1. Когда программа распознает устройство, откроется диалоговое окно с названием устройства и рекомендуемым форматом. Проверьте, что устройство определено правильно. Если окно не появляется, нажмите на кнопку **Распознавание устройства**, расположенную справа от строки поиска.
2. Если выбрано верное устройство, нажмите на кнопку **Применить**, чтобы использовать рекомендованный формат, разрешение и другие параметры.



Распознаны сразу несколько устройств

Иногда в поле распознанных устройств отображаются сразу несколько моделей. Это может произойти, если к вашему компьютеру подключены несколько устройств. Кроме того, некоторые устройства похожи между собой, и программа не всегда может различить их. В этом случае нажмите на список **Выберите ваше устройство** и выберите модель устройства,

для которого хотите конвертировать видео. Затем нажмите на кнопку **Применить**, чтобы использовать рекомендованный формат, разрешение и другие параметры.

Устройство не распознано

- Если диалоговое окно не открывается, попробуйте нажать на кнопку **Распознавание устройств** справа от строки поиска.
- Попробуйте отключить и снова подключить устройство.
- Если ничего из вышеперечисленного не помогло, вы можете сами найти формат для вашего устройства из списка **Устройства**. [Подробная инструкция](#)

Устройство распознано неверно


Если в появившемся диалоговом окне указано не ваше устройство, и распознанное устройство также не подключено к вашему компьютеру, вы можете сами найти его в списке **Устройства**.

[Подробная инструкция](#)

Пожалуйста, напишите нам о возникшей ошибке на supportru@movavi.ru. В письме укажите модель вашего устройство и то устройство, которое было распознано программой.

Шаг 4: Конвертация

1. Нажмите на значок папки  рядом с полем **Сохранить в...**, чтобы задать место сохранения сконвертированных видео.
2. Нажмите **СТАРТ**, чтобы начать конвертировать видео для вашего устройства.
3. После завершения процесса конвертации вам останется только загрузить видео на ваше устройство.




Конвертация аудиофайлов

Несмотря на то, что сейчас наиболее распространен формат MP3, вы можете встретить и другие форматы, такие как AAC и FLAC, которые лучше сохраняют качество, но поддерживаются далеко не всеми устройствами. Конвертация аудио позволит вам не только проигрывать файлы редких форматов на любых устройствах, но и удобнее организовать вашу библиотеку.

Шаг 1: Добавьте музыку



1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** в левом верхнем углу окна.
2. Из появившегося списка выберите **Добавить аудио...**
3. Откроется окно **Finder**. Выберите аудиофайлы, которые хотите сконвертировать. Или просто перетащите файлы в окно конвертера.



Шаг 2: Выберите формат на выходе

1. Нажмите на **Аудио** в нижней части окна, чтобы открыть список доступных аудио форматов.
2. Выберите формат, который хотите использовать, и нажмите на него.
3. В появившемся списке выберите битрейт. Чтобы конвертировать без изменения битрейта, выберите профиль, на котором написано **"Исходный битрейт"**.

***Битрейт** влияет на количество информации в килобите, которая воспроизводится за секунду (измеряется в кбит/с). Обычно чем выше битрейт, тем выше качество аудио и тем больше размер файла, так как необходимо больше места для дополнительной информации. В профилях аудио битрейт указан рядом с форматом. После конвертации файла с более низким битрейтом его качество невозможно будет восстановить, поскольку биты информации будут невозвратно потеряны.*



Шаг 3: Отредактируйте аудио (необязательно)

Переименование файла


Измените название файла, чтобы не потерять его в вашей библиотеке.

1. Нажмите на значок карандаша  рядом с файлом, который хотите переименовать.
2. Введите желаемое название.
3. Нажмите **ОК**.

[Подробнее о переименовании файлов](#)

Шаг 4: Конвертация и загрузка

1. Нажмите на значок папки  рядом с полем **Папка сохранения**, чтобы задать расположение готовых аудиофайлов.
2. Если вы хотите загрузить сконvertированные файлы в библиотеку **iTunes**, нажмите на кнопку загрузки в верхней части окна и в появившемся списке поставьте галочку рядом с **iTunes**.
3. Когда все готово, нажмите **СТАРТ** для начала конвертации.




Конвертация изображений

Работа с изображениями редких форматов может требовать покупки дорогостоящего программного обеспечения. С помощью **Movavi Конвертера Видео** вы можете конвертировать файлы в привычные форматы.


Шаг 1: Добавьте изображения

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** в левом верхнем углу окна.
2. Из появившегося списка выберите **Добавить изображения...**
3. Откроется окно **Finder**. Выделите изображения, которые хотите сконvertировать и нажмите **Открыть**.




Шаг 2: Выберите формат

1. Нажмите на кнопку **Изображения**, чтобы открыть список доступных форматов.



2. Выберите формат, который хотите использовать.

Подсказка: не все форматы поддерживают прозрачность. Если на изображении есть прозрачные части, выберите формат PNG или BMP.



Шаг 4: Измените размер изображения (необязательно)

Чтобы изменить размер всех добавленных изображений:

1. Нажмите на кнопку со значком шестеренки  в нижней части окна программы, рядом с полем **Формат на выходе**.

2. Нажмите на поле под названием **Размер кадра** и выберите размер. Чтобы ввести **ширину и высоту** самостоятельно, задайте в поле одно из следующих значений:

Пользовательский: делает все изображения точно заданного вами размера.

Вписать в: изображения будут уменьшены или увеличены до размера, наиболее приближенного в указанному, с сохранением пропорций.

Размер до: изображения будут уменьшены до размера, наиболее приближенного в указанному, с сохранением пропорций. Изображения, которые меньше заданного размера, останутся неизменными.

Чтобы разрешить изменение пропорций, нажмите на значок с изображением ссылки рядом с полями **Ширина** и **Высота**:  – заблокировано,  – разблокировано.


3. Если пропорции изображений отличаются от заданного размера, выберите метод изменения размера:

Вместить – неиспользованное место на изображении будет черным.

Растянуть – изображения растянутся, чтобы заполнить все пространство.


Кадрировать – изображения будут обрезаны, чтобы заполнить все пространство, а лишние края будут удалены.

4. Нажмите **ОК**, чтобы применить изменения. Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть файл после конвертации, нажмите на кнопку **Редактировать** рядом с ним.



Шаг 5: Конвертация


1. Обратите внимание на поле **Сохранить в...**. Чтобы изменить папку, нажмите на значок  и выберите новое расположение в окне Finder.
2. Нажмите **СТАРТ** для начала конвертации изображений.



Добавление медиафайлов


Перед тем как начать конвертацию файлов, необходимо добавить их в **Movavi Конвертер Видео**.

1. Нажмите на кнопку **Добавить файлы** вверху окна.
2. Выберите вид файлов, которые хотите добавить.
3. Откроется окно **Finder**. Выберите файлы, которые хотите сконвертировать, и нажмите **Открыть**.



Перетащите файлы из окна Finder

Или просто перетащите файлы из любого окна **Finder** в окно **Конвертера**, чтобы добавить их в список.




Список файлов

После того, как вы добавите файлы, они появятся в списке в основном окне программы. Здесь вы можете посмотреть параметры каждого файла, выбрать аудиодорожку и дорожку субтитров и настроить параметры конвертации.


Слева находится информация об исходном файле, справа вы можете задать название сконвертированного файла, выбрать медиадорожки и отредактировать файл.

Чтобы убрать файл из списка, нажмите на значок крестика  справа.



Медиапотоки

Каждый медиафайл состоит из дорожек разного вида информации. Фильм может содержать дорожку видео, несколько аудиодорожек и дорожек субтитров. Вы можете посмотреть информацию о файле в окне Конвертера, а также выбрать дорожки для сконвертированного файла.



Уменьшите размер видео

Вы можете сжать видео и снизить его качество, чтобы уменьшить его размер. Для этого нажмите на размере файла на выходе и перемещайте ползунок до необходимого значения. Обращайте внимание на изменения качества.

[Сжатие видео](#)

Выберите аудиодорожку

Если в файл встроены несколько аудиодорожек на разных языках, вы можете оставить только нужную. Для этого нажмите на поле аудио и уберите галочки с тех дорожек, которые вам не нужны.

[Выбор аудиодорожки](#)

Выберите дорожку субтитров

Вы можете добавить на готовое видео дорожку субтитров. Для этого нажмите на поле субтитров и выберите нужную дорожку или добавьте новую.

[Выбор дорожки субтитров](#)

Информация об исходном файле

Чтобы посмотреть данные об исходном файле, нажмите на нем в любом месте правой кнопкой мыши и в появившемся списке выберите **Свойства файла**.


[Информация о файле](#)

Аудиодорожки

Зачастую видеофайлы содержат несколько дорожек аудио (например, фильмы на разных языках). Вы можете удалить ненужные вам дорожки, а заодно и сократить размер файла.



Шаг 1: Откройте список аудиодорожек

Нажмите на поле с информацией об аудиодорожках в правой части файла. Появится список дорожек.



Шаг 2: Выберите дорожки

Выберите дорожки, которые хотите включить в файл после конвертации. Уберите галочки возле дорожек, которые вам не нужны. Если хотите полностью убрать звук из видео, выберите опцию **Без аудио**. Чтобы убрать звук из всех видеофайлов в списке, поставьте галочку в поле **Применить ко всем файлам**. Вы также можете применить одну аудиодорожку ко всем файлам в списке.



Обратите внимание: не все форматы поддерживают несколько аудиодорожек. В таблице ниже указано максимальное количество дорожек аудио для каждого формата:


Формат	Количество поддерживаемых аудиодорожек
3GP	1
AVI	16
DVD	8
FLV, SWF	1
MKV	16
MOV	16
MP4	16
MPEG-1, MPEG-2	16
OGV	1
WebM	16
WMV	16

Дорожки субтитров

При конвертации поверх видео можно наложить субтитры. Это может пригодиться, если вы хотите проигрывать видео на устройстве, которое не поддерживает субтитры в виде отдельных файлов.

Шаг 1: Откройте список доступных субтитров

В крайнем правом столбце в списке файлов можно увидеть информацию об аудиодорожках и субтитрах. Нажмите на текст рядом со значком субтитров , чтобы открыть список доступных субтитров.




Шаг 2: Выберите дорожку субтитров

В списке дорожек субтитров выберите ту, которую хотите использовать. Вы можете сделать субтитры программными (софтсаб) или вшитыми (хардсаб).

Программные (**софтсаб**) субтитры хранятся отдельной дорожкой и вы можете сохранить сразу несколько дорожек субтитров. Выберите **Оставить все дорожки (софтсаб)**, чтобы сохранить все дорожки субтитров.

Программные субтитры доступны не для всех форматов. Их также нельзя редактировать (изменять положение и время появления).

Вшитые (**хардсаб**) субтитры перманентно накладываются поверх видео и их нельзя отключить, зато они гарантированно покажутся в любом плеере. В этом случае можно выбрать только одну дорожку.



Добавить субтитры из файла


Чтобы добавить отдельный файл субтитров, не встроенный в видео, нажмите на кнопку **Добавить** над списком доступных субтитров и выберите файл, который хотите использовать. Конвертер поддерживает файлы субтитров форматов **.srt*, **.ass*, и **.ssa*.

Кодировка субтитров

Если текст субтитров нечитабелен, откройте список **Кодировка** и задайте язык субтитров вручную.

Применить субтитры ко всем файлам

Если вы конвертируете сериал и хотите применить дорожку субтитров ко всем файлам в списке, выберите нужную дорожку, а затем поставьте галочку напротив **Применить ко всем файлам**.




Сохранение звука из видео

С помощью конвертации аудио из видео вы легко можете сохранить музыку из видеороликов.

Шаг 1: Добавьте видео

[Добавьте видеофайл](#), из которого хотите извлечь музыку.



Шаг 2: Выберите формат


1. Нажмите на кнопку **Аудио** в нижней части окна программы.

2. Выберите формат, который хотите использовать.

• Если вы сомневаетесь, какой формат выбрать, используйте MP3: он поддерживается большинством проигрывателей и обеспечивает довольно хорошее звучание.

• Если хотите создать файл с многоканальным звуком, используйте формат WAV, OGG, или FLAC.

3. В появившемся списке выберите битрейт (качество). Выберите *Исходный битрейт*, если хотите сохранить качество оригинала.



Шаг 3: Конвертация

Нажмите **СТАРТ**, чтобы сохранить указанный фрагмент аудио.

Уменьшение размера видео

Сжатие видеофайлов может уменьшить размер файла за счет уменьшения битрейта. При сжатии также ухудшается качество видео, однако даже небольшое уменьшение битрейта может сделать размер файла существенно меньше.

Шаг 1: Добавьте видео

[Добавьте видеофайл](#), размер которого хотите уменьшить

Шаг 2: Выберите формат


Формат видео и его разрешение влияют на итоговый размер файла.

1. Нажмите на кнопку **Видео** в нижней части окна, чтобы открыть список доступных видеоформатов.

2. Выберите формат, который хотите использовать для вашего видео.

Подсказка: Сжатие работает лучше с некоторыми форматами и кодеками. Если вы не уверены, какой формат использовать, выберите формат MP4 с кодеком H.264. Он обеспечивает лучшее соотношение размера и качества.

3. Из списка форматов выберите разрешение, которое хотите использовать.




Выбор разрешения

Разрешение видео — это количество пикселей в каждом кадре. Более высокое разрешение позволяет сохранить больше информации и обеспечивает высокое качество, но также делает больше размер файла. Выберите разрешение немного ниже, если размер видео слишком большой. Например, вы можете сконвертировать файл с разрешением 1080p в 720p.

[Подробнее](#)

Шаг 3: Сжатие видео

1. В списке файлов проверьте размер файла во второй колонке слева.
2. Нажмите на размер файла, чтобы открыть окно настройки размера. В нем переместите слайдер **Размер** до необходимого значения. Обращайте внимания на изменение качества ниже.
3. Нажмите **Применить битрейт ко всем файлам**, если вы хотите задать одинаковый битрейт ко всем файлам в списке.




Шаг 4: Конвертация


Нажмите **СТАРТ**, чтобы сконвертировать сжатый файл.

Информация о файле

В левой колонке списка файлов находится общая информация о файле, такая как исходный размер, видеокодек, разрешение и битрейт.




Чтобы посмотреть более подробную информацию, нажмите в любом месте на поле файла правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите **Свойства файла**. Здесь вы можете найти данные о видео и аудиопотоках исходного файла.



Извлечение субтитров

Шаг 1: Нажмите на **поле выбора субтитров** рядом с видеофайлом, из которого хотите извлечь субтитры.

Убедитесь, что для конвертации выбран видеоформат.



Шаг 2: В появившемся окне нажмите на кнопку **Сохранить субтитры в отдельный файл**.

Теперь файл с извлеченными субтитрами будет по умолчанию сохранен в папке *Movavi Library*.

Файл в папке откроется автоматически по окончании процесса извлечения.

Выбор формата для конвертации


После добавления медиафайлов необходимо выбрать формат для конвертации. Следуйте инструкции ниже, чтобы выбрать формат для конвертации видеофайла.

Шаг 1: Нажмите на кнопку **Видео** в нижней части окна, чтобы открыть список доступных форматов видео.


Шаг 2: Нажмите на формат, который хотите использовать для конвертации. Появится список профилей этого формата.

Шаг 3: Выберите видекодек и разрешение, которые хотите использовать.

Если вы хотите сохранить исходное разрешение, выберите профиль, на котором написано "Как у оригинала".



В каждом профиле указана информация о видео, аудио и другие параметры, чтобы вам было легче выбрать оптимальный профиль.



Как выбрать оптимальное разрешение

Разрешение видео – это его размер в пикселях, по вертикали и горизонтали. Обычно оно пишется в формате "1920x1080", где первое число - это ширина, второе - длина, или просто указывается высота: 1080p. Это означает, что видео 1920 пикселей в длину и 1080 пикселей в высоту. Чем выше разрешение видео, тем более детальное и четкое изображение.

Прежде всего, вам нужно знать исходное разрешение. Его можно посмотреть в информации о файле рядом с миниатюрой видео. Вы можете выбрать такое же разрешение при конвертации, чтобы сохранить исходное качество, или выбрать разрешение ниже, чтобы также уменьшить размер файла.

Расширенные настройки


Если ни один из программных профилей вам не подходит, вы можете настроить необходимые параметры самостоятельно. Нажмите на кнопку **Настроить формат конвертации** рядом с полем **Формат на выходе**. Откроется окно настроек, где вы сможете задать аудио и видео параметры самостоятельно.

[Подробнее](#)

Устройства

Вы можете сконвертировать видео специально для просмотра на устройствах. Так вы сэкономите место и сможете быть уверены, что файл воспроизведется на вашем смартфоне или планшете.


Шаг 1: Нажмите на кнопку **Устройства** на панели форматов.



Шаг 2: Используйте стрелочки, чтобы листать список доступных форматов, и найдите производителя вашего устройства.

Шаг 3: Нажмите на нем и выберите ваше устройство из появившегося списка. Формат на выходе, разрешения и другие параметры будут заданы автоматически.

Если вы не можете найти нужное устройство, попробуйте использовать профиль похожей модели.




Смотрите также:
[Распознавание устройств](#)

Изображения

При помощи **Конвертера** можно преобразовать изображения редкого формата в более популярный и удобный в использовании.

Шаг 1: Нажмите на вкладку **Изображения** на панели форматов.



Шаг 2: Выберите формат и профиль, который хотите использовать.

Социальные сети

Веб-сайты часто ограничивают размер файлов, которые вы можете загрузить. Если вы планируете загружать фото в социальную сеть, выберите группу **Изображения для социальных сетей** и выберите нужный сервис. Программа автоматически задаст все необходимые для загрузки параметры.

GIF изображения

Вы можете создать анимированное или статичное GIF-изображение. Для этого просто найдите группу **GIF** и выберите размер: мелкий GIF грузится значительно быстрее, но крупный GIF обеспечивает более детальное изображение.

[Как создать анимацию GIF](#)

Смотрите также:

[Конвертация изображений](#)


Аудио

Следуйте этой инструкции, чтобы выбрать аудио формат для файлов после конвертации. Вы можете конвертировать, сохранив исходный битрейт, или уменьшить размер файла (например, сделав MP3 из FLAC).

Шаг 1: Нажмите на кнопку **Аудио** в нижней части окна программы, чтобы открыть список доступных форматов аудио.

Шаг 2: Выберите формат, который хотите использовать.


Шаг 3: Выберите битрейт готового файла. Чтобы конвертировать без изменения битрейта, выберите профиль, на котором написано **Исходный битрейт**.



***Битрейт** влияет на количество информации в килобитах, которая воспроизводится за секунду (измеряется в кбит/с). Обычно чем выше битрейт, тем выше качество аудио и тем больше размер файла, так как необходимо больше места для дополнительной информации. В профилях аудио битрейт указан рядом с форматом. После конвертации файла с более низким битрейтом его качество невозможно будет восстановить, поскольку биты информации будут невозвратно потеряны.*

Настройки формата

После того, как вы выбрали подходящий профиль, вы можете вручную настроить его. Для этого нажмите кнопку со значком шестеренки **Настроить формат конвертации** рядом с полем **Формат на выходе**, чтобы открыть настройки выбранного профиля.



Если вы не нашли в окне нужные опции, нажмите **Расширенные настройки** внизу окна.

Двухпроходное кодирование


Двухпроходное кодирование означает, что программа сначала проанализирует весь файл целиком (первый проход) и только потом начнется процесс самой конвертации (второй проход). Такая конвертация занимает больше времени, зато обеспечивает лучшее качество при меньшем размере файла.

Как включить двухпроходное кодирование:

1. В окне настроек профиля, нажмите **Расширенные настройки**.
2. В поле **Тип кодирования**, выберите **Два прохода**.
3. Нажмите **ОК**, чтобы принять изменения.

Настройки оптимизации

Для видео с кодеком H.264 действует пункт расширенных настроек **Оптимизация**.



Вы можете оптимизировать предустановленные настройки для лучшего качества в зависимости от типа входного видео:

- **Film** - для боевиков
- **Animation** - для мультфильмов
- **Grain** - для зернистых, подробных видеоматериалов
- **Stillimage** - для кадров неподвижного изображения
- **PSNR** - для оптимизации соотношения сигнал / шум
- **SSIM** - для оптимизации структурного сходства
- **Fast Decode** - для более быстрого декодирования
- **Zero Latency** - для потокового видео.


Переименование файла

Перед конвертацией вы можете изменить названия готовых файлов.

Шаг 1: Нажмите на значок карандаша  рядом с названием готового файла во второй колонке в списке файлов.

Шаг 2: Введите желаемое имя в поле **Новое название**.


Шаг 3: Нажмите **ОК**, чтобы применить изменения.



Теперь готовый файл будет сохранен с заданным вами названием.


Папка сохранения

Сконвертированные файлы сохраняются в папку, указанную в поле **Сохранить в...** в нижней части окна программы:



Чтобы изменить папку, нажмите на значок  и выберите новое расположение в окне Finder.

Чтобы сохранить файлы в папку с оригиналами, выберите из списка пункт **Сохранять в исходную папку**.



Загрузка файлов в iTunes

Загрузите сконвертированные файлы в библиотеку iTunes, чтобы проигрывать их на любых устройствах, подключенных к вашему аккаунту в iTunes.

Перед началом конвертации

Чтобы загружать файлы в iTunes, на вашем компьютере должна быть установлена программа iTunes версии 6.0 или выше.


[Скачать iTunes](#)

Шаг 1: Подготовьте файлы

1. Добавьте файлы в конвертер. [Как добавить файлы](#)
2. Выберите формат сконвертированных файлов. [Как выбрать формат для конвертации](#)

Шаг 2: Настройте загрузку в iTunes

1. Нажмите на кнопку **Загрузить в** в нижней части окна программы.
2. В появившемся списке выберите **iTunes**.



Шаг 3: Конвертация

Нажмите **СТАРТ**, чтобы начать процесс конвертации файлов. После завершения конвертации файлы будут загружены в хранилище iTunes.

iTunes® - это зарегистрированный товарный знак Apple Inc.

Энергосбережение


Конвертация большого количества файлов может занять довольно долгое время даже на мощных компьютерах. Используйте опции энергосбережения, чтобы ваш компьютер автоматически выключался или переходил в спящий режим после завершения конвертации.

1. Нажмите на кнопку **Настройки** в правом верхнем углу окна программы.

2. В появившемся списке выберите **По завершении конвертации**. Появятся опции энергосбережения.

3. Выберите наиболее подходящий вам вариант:

- **Ничего не делать** – после окончания конвертации компьютер останется включенным.
- **Перейти в спящий режим** – после окончания конвертации компьютер перейдет в спящий режим.
- **Выключить компьютер** – после окончания конвертации компьютер выключится. Мы рекомендуем закрыть все приложения, которые могут препятствовать выключению компьютера.



Если вы передумаете, вы можете изменить выбор в ходе конвертации. Пожалуйста, имейте в виду, что при использовании опций энергосбережения загрузка в iTunes и веб-сервисы будет временно недоступна. При следующей конвертации опции энергосбережения будут автоматически выключены.

Режим SuperSpeed

Режим SuperSpeed позволяет конвертировать видеофайлы намного быстрее без потери качества. Больше всего времени занимает конвертация видео в другой кодек. Если вы не хотите менять кодек или разрешение видео, информация может быть просто скопирована в новый файл без конвертации. Этот процесс называется *ремуплексирование*

Когда можно использовать режим SuperSpeed?


Режим SuperSpeed можно использовать в тех случаях, когда видеопоток готового видео совпадает с оригиналом.

- Кодек профиля конвертации совпадает с кодеком исходного файла. (например, конвертация файла MKV с кодеком H.264 в формат MP4 с кодеком H.264)
- Разрешение профиля конвертации совпадает с разрешением исходного файла.

- Не применяется никакое редактирование. *Включая стабилизацию, коррекцию видео, устранение шумов, субтитры, водяной знак, кадрирование и поворот.*
- Не используется сжатие видео.
- Вы можете использовать функцию обрезки при использовании режима SuperSpeed.


Как включить режим SuperSpeed?

1. В меню **Настройки** нажмите **Параметры**, чтобы открыть окно параметров программы.
2. В окне **Параметры** нажмите кнопку **Ускорение**.
3. Поставьте флажок напротив опции **Включить режим SuperSpeed**, затем нажмите **ОК**, чтобы применить изменения и закрыть окно параметров.



Как использовать режим SuperSpeed

Чтобы конвертировать в режиме SuperSpeed, выберите профиль со значком **SuperSpeed**:




Режим SuperSpeed доступен для профилей видео или устройств с таким же кодеком и разрешением, как у исходного файла.

Сохранение кадров из видео

Чтобы сохранить кадр из видео в виде изображения:

Шаг 1: Нажмите на кнопку **Воспроизведение** на миниатюре видео в списке файлов.




Шаг 2: В окне проигрывателя передвиньте указатель на кадр, который вы хотите сохранить, и нажмите на кнопку **Сохранить снимок...**

Шаг 3: Откроется окно Finder. Выберите, куда вы хотите сохранить снимок, и нажмите **Сохранить**.

Кадр будет сохранен в исходном разрешении и качестве видео.

Настройки программы

Чтобы открыть настройки конвертера, нажмите на кнопку **Настройки** в верхней части окна программы. В появившемся списке выберите **Параметры**.



Параметры расположены на трех вкладках: Общие, Конвертация и Ускорение. Нажмите на вкладку, чтобы открыть необходимые вам настройки.

[Общие настройки](#)

[Настройки конвертации](#)

[Настройки ускорения](#)

Общие настройки

На вкладке **Общие** вы можете изменить язык интерфейса и настроить поведение программы.


Язык интерфейса – чтобы сменить язык, просто выберите нужный язык из списка. Изменения вступят в силу после нажатия кнопки **ОК**.

Автоматически проверять наличие обновлений – включите опцию проверки обновлений, чтобы не пропустить важные улучшения в программе. Обновления внутри версии (например, с 1.0 до 1.1) совершенно бесплатны, а обновления до следующих версий для зарегистрированных пользователей предоставляются с существенной скидкой.

Отправлять в Movavi анонимные данные о работе программы – включение данной опции позволит программе отправлять данные об использовании команде наших разработчиков, быстрее найти и исправить любые неполадки, а также внедрить необходимые улучшения. Отправляемые данные не содержат персональной информации и будут использованы исключительно внутри компании Movavi в целях улучшения программы.

[Подробнее о видах используемой информации](#)

[Подробнее о нашей политике конфиденциальности](#)



Настройки конвертации


На вкладке **Конвертация** вы можете задать параметры конвертации файлов.

В разделе *При совпадении имени файла* вы можете настроить действия программы, если в папке сохранения уже существует файл с таким названием:

- **Заменить существующий файл:** исходный файл будет заменен сконвертированным файлом, и это действие невозможно будет отменить.
- **Автоматически переименовать:** сконвертированный файл будет переименован, чтобы сохранить оба файла.


В разделе *По завершении конвертации* вы можете задать действия программы после конвертации:

- **Открыть папку с готовыми файлами:** будет открыта папка сохранения сконвертированных файлов.
- **Звуковое уведомление:** по окончании конвертации будет проигран звук.



Настройки аппаратного ускорения

На вкладке **Ускорение** в настройках программы вы можете включить ускорение конвертации с помощью использования современных технологий.



Конвертация в режиме SuperSpeed

- SuperSpeed – это режим ускоренной конвертации. С его помощью можно конвертировать файлы определенных форматов до 50 раз быстрее, чем при обычной конвертации.
- SuperSpeed можно применять, когда кодек исходного видео совпадает с кодеком, который вы выбрали для конвертации, и когда видео никак не редактировалось.
- В списке форматов для конвертации ищите профили со значком **SuperSPEED**. Это означает, что конвертация видео в этот формат займет намного меньше времени, чем в остальные.

[Подробнее о режиме SuperSpeed](#)



Помощь и поддержка

Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения по продукции Movavi, вы можете связаться с нашей командой техподдержки одним из следующих способов:

- Напишите нам E-mail на supportru@movavi.com – мы гарантируем ответ в течении 3 рабочих дней.
- [Напишите в наш чат](#) – доступен с 12:00 до 18:00 GMT (среднее время по Гринвичу)
- [Или воспользуйтесь формой обратной связи](#)

Пожалуйста, как можно более подробно опишите вашу проблему, чтобы мы смогли быстрее вам помочь. Постарайтесь предоставить какие-либо данные из списка:

- Операционная система вашего компьютера.
- Версия Movavi Конвертера Видео.
- Если у вас возникла проблема с форматом, который перечислен в списке поддерживаемых, отправьте нам пример файла.

Часто задаваемые вопросы:

Почему на моих видео появляется знак "Пробная версия"?

Водяной знак появляется только при пользовании пробной версией программы. Купите ключ активации и активируйте им программу. После этого водяной знак появляться не будет.

[Как активировать программу](#)

Я не могу добавить файлы

- Проверьте, поддерживает ли **Конвертер** данный формат.
- Если формат поддерживается программой, файлы могут быть повреждены. Некоторые DVD-диски и файлы могут быть защищены техническими средствами защиты авторских прав. **Конвертер** не может делать копии таких файлов.

[Список поддерживаемых форматов](#)

Системные требования

	Минимальные системные требования	Рекомендуемая конфигурация
Операционная система		Mac OS X® 10.7 или новее
Процессор		64-битный процессор Intel®
Разрешение экрана	Разрешение 1024x768, 32-битный цвет	Разрешение от 1280x1024
Оперативная память	128 MB	2 GB
Свободное место на диске	120 MB для установки 750 MB для стабильной работы	2 GB Для конвертации видео требуется дополнительное место на диске.
Дополнительно		Для записи и воспроизведения аудио необходима звуковая карта.

Для установки необходимы права администратора

Movavi Конвертер Видео может работать и на компьютерах, не соответствующих требованиям, однако в таких случаях не гарантируется стабильная работа приложения.

Форматы

Здесь вы можете посмотреть полный список форматов и устройств, поддерживаемых Movavi Конвертером Видео.

Видеоформаты	Поддерживаемые кодеки	Чтение	Запись
--------------	-----------------------	--------	--------

3GP, 3G2	H.263, H.264, MPEG-4	✓	✓
ASF	MPEG-4, VC-1, WMV V7	✓	
AVCHD	H.264	✓	
AVI	H.264, MPEG-4, MJPEG	✓	✓
	DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Uncompressed	✓	
DivX	DivX	✓	
DVD	MPEG-1, MPEG-2	✓	
FLV	FLV1, H.264	✓	✓
	H.263, VP6, Flash Screen Video	✓	
M2TS	MPEG-2, H.264	✓	✓
M2TS, TS, MTS, M2T	MPEG-2, H.264	✓	
MKV	H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9	✓	✓
	DV, Uncompressed	✓	
MOV	H.264, MPEG-4, MJPEG	✓	✓
MOV, QT	H.264, MPEG-4, MJPEG, AIC, ProRes, Sorenson 1/3, PNG	✓	
MP4	MPEG-4, H.264	✓	✓
MP4, M4V	MPEG-4, H.263, H.264, MJPEG, ProRes	✓	
MPG, VOB	MPEG-1, MPEG-2	✓	✓
MPG, MPEG, MPE, M1V, VOB, DAT, MOD, TOD, VRO	MPEG-1, MPEG-2, H.264	✓	
MXF	MPEG-2, DV	✓	
OGV	Theora	✓	✓
	MPEG-4	✓	
RM, RMVB	Real Video 2/3/4, Cooker	✓	
SWF	FLV1	✓	✓
	MJPEG		✓
WebM	VP8, VP9	✓	✓
	VP7	✓	
WMV	WMV V8	✓	✓
	WMV V7, WMV 9, WMV 9 Screen, WMV 9 Advanced profile, MPEG-4, WMV 9.1 Image V2	✓	
WTV	H.264, MPEG-2	✓	
Аудиоформаты	Поддерживаемые кодеки	Чтение	Запись
AAC	AAC	✓	✓
AC3	AC3	✓	✓
AIF, AIFF	Uncompressed	✓	


APE	Monkey's Audio	✓	
AU, SND	PCM	✓	
FLAC	FLAC	✓	✓
M4A, M4B	AAC, ALAC, PCM	✓	
M4A	AAC, ALAC	✓	✓
MP3	MP3	✓	✓
OGG	Vorbis	✓	✓
Opus	Opus	✓	
WAV	PCM, AAC, MP3	✓	✓
WMA	WMA Pro, WMA Voice	✓	
	WMA 9	✓	✓
Форматы изображений		Чтение	Запись
	APNG	✓	
	BMP	✓	✓
	DPX	✓	
	GIF	✓	✓
	JPEG (.jpg, .jp2, .jls)	✓	
	JPEG (.jpg)	✓	✓
	Netpbm formats (.pam, .pbm, .pgm, .ppm)	✓	
	PCX	✓	
	PNG	✓	✓
	PTX	✓	
	SGI	✓	
	TGA	✓	
	TIFF	✓	✓
	WebP	✓	
	XBM	✓	
	XWD	✓	

Со списком поддерживаемых устройств вы можете ознакомиться [здесь](#).

Активация кодеков

Некоторые видео и аудио кодеки запатентованы другими компаниями. Поэтому для соблюдения патентного права необходимо, чтобы пользователь активировал их.

1. Когда вы откроете файл или сохраните проект с использованием одного из таких кодеков, перед вами появится окно активации кодеков.
2. Поставьте галочку в пункте **Активировать другие кодеки автоматически**, чтобы в дальнейшем все кодеки активировались автоматически (для этого потребуется рабочее интернет-соединение).
3. Нажмите **Активировать**, чтобы закончить процесс активации.



После этого на экране появится сообщение об успешной активации.

Невозможно активировать кодек

Если на экране появляется ошибка активации, возможно, вы не подключены к интернету. Без интернета кодеки не могут быть активированы, даже если вы задали автоматическую активацию. После того, как вы установили соединение, пожалуйста, перезапустите программу.

Какая информация передается при активации?

Информация, которую мы получаем, не содержит никаких личных данных пользователей. Эта информация содержит только тип используемых кодеков.


Справочник

Общая информация

Формат контейнера (Формат видео)

Формат контейнера – это формат файла сохранения видео или аудио, который содержит видео и аудио данные в отдельных потоках, а также иные данные, например, дорожки субтитров или дополнительную информацию о файле. Контейнер можно сравнить с коробкой, в которой лежат все компоненты, составляющие видео. Представленное ниже изображение схематично демонстрирует содержимое видеофайла. Формат контейнера – это та информация, которую обычно приходится обрабатывать при редактировании видеофайлов. По расширению файла также можно определить его формат, например, файлы с расширением *.mp4 соответствует формату MP4, расширение *.mkv – формату Matroska и т.д. Поскольку формат контейнера объединяет различные видео-потоки, два файла одного расширения могут быть зашифрованы различными кодеками, а значит один из них может без проблем проигрываться в плеере, а другой может не проигрываться вообще.

Video File



Кодек

Видеофайл содержит потоки видео и аудио, закодированные с помощью видео или аудио кодеков, которые сжимают данные. В данном случае, кодек можно сравнить с языком: чтобы проиграть закодированное видео, плееру нужно "понимать" способ кодирования, чтобы он мог расшифровать или *раскодировать* данный файл. Если компьютер не может расшифровать новый кодек, файл можно конвертировать в другой формат или установить набор необходимых кодеков. Тем не менее, будьте внимательны: многие вредоносные программы замаскированы под наборы кодеков. Всегда скачивайте кодеки только с сайтов производителей или из других проверенных источников.

Битрейт

Битрейт – это количество цифровой информации, которое содержится в одной секунде видео или аудио. Чем выше битрейт, тем более подробной является информация, помещающаяся в одну секунду видео или аудио, а, следовательно, тем выше качество конечного файла. Различают два типа битрейта – постоянный битрейт (CBR) и переменный битрейт (VBR). Видео с **постоянным битрейтом** имеют (что вполне очевидно из названия) одинаковый битрейт для каждого кадра, вне зависимости от сложности изображения на кадре: простые кадры, состоящие, например, полностью из черного цвета, будут иметь тот же битрейт, что и сложные цветные кадры. Тем не менее, есть определённые ограничения, поскольку простые кадры требуют больше бит, чем нужно для их передачи, а сложные кадры ограничены в качестве. При этом в видео с **переменным битрейтом** каждому кадру отводится ровно столько бит, сколько нужно, без ограничения качества или потери данных. В большинстве случаев рекомендуется использовать переменный битрейт, однако именно постоянный битрейт хорошо подходит для передачи потокового медиа-контента.

Частота кадров

Частота кадров или параметр 'кадры в секунду' (FPS) означает, сколько видеок кадров содержится в одной секунде видео. При низкой частоте кадров видео может выглядеть отрывистым, в то время как высокая частота кадров обеспечивает видео гладкое проигрывание в высоком качестве. Для записи видео с высокой частотой кадров (48 или 60 FPS) потребуется более сложное оборудование и больше свободного места на диске; тем не менее, если замедлить видео с высокой кадровой частотой, то эффект 'слоу-моушн' будет применён к видео без видимых разрывов в изображении. Стандартом в сфере кинематографа можно считать 24 или 25 кадров в секунду, которые наиболее комфортно воспринимаются человеческим глазом.

Разрешение (Размер кадра)

Количество пикселей, которые помещаются в кадр видео, называется разрешением. Обычно оно записывается, как "*ширина* x *высота*" кадра, например 1280x720 или 1920x1080. Иногда разрешение также обозначают, как "720p" или "1080p", имея в виду количество пикселей в кадре по вертикали. Чем больше разрешение, тем больше пикселей в одном кадре, а значит выше качество и детализация изображения, но и тем больше места файл занимает на диске. При конвертации в более низкое разрешение неизменно теряется часть данных, а значит теряется и качество, но при конвертации видео с низким разрешением в HD разрешение останется неизменным.

Размер кадра

Соотношение ширины и высоты видео в пикселях называется размером кадра. Два наиболее распространённых размера кадра – это 4:3, который используется большинством каналов аналогового вещания, и 16:9, называемый также широкоформатным, для фильмов, видео на DVD-дисках и современных HD видео (видео высокой чёткости). Когда размер кадра вашего экрана и проигрываемого видео не совпадают, по бокам видео могут появиться чёрные полосы.

Частота дискретизации

Частота дискретизации, измеряемая в герцах (Гц), обозначает, сколько отсчётов цифрового аудио записывается каждую секунду. Более высокая частота дискретизации позволяет записывать аудио высокого качества звучания, но конечные файлы занимают больше места на диске. Рекомендованная частота дискретизации 44100 Гц полностью покрывает спектр звукового восприятия человека. Именно это величина частота дискретизации также используется для аудио CD-дисков. Для уменьшения размера файла используется конвертация в аудио с более низкой частотой дискретизации, но стоит помнить, что качество звучания при этом снижается.

Форматы видео

Audio Video Interleaved – AVI (*.avi)

AVI – это контейнер, созданный компанией Microsoft в начале 90-х годов. Формат AVI поддерживает большое количество видео и аудио кодеков, а также может содержать до 16 аудио-дорожек и до 16 дорожек субтитров. Не смотря на то, что формат AVI широко распространён на всех операционных системах, он постепенно вытесняется более прогрессивными форматами.

DivX (*.divx)

DivX – формат собственной разработки компании DivX. Используя при этом кодек собственной разработки, формат DivX показывает высокие показатели сжатия при сохранении хороших показателей качества. Кодек DivX может также использоваться для кодирования видео в формате AVI. Формат DivX не поддерживается многими медиа плеерами, а также не проигрывается без соответствующего кодека. Программы Movavi поддерживают чтение DivX файлов без необходимости устанавливать дополнительное ПО.

QuickTime – MOV (*.mov)

Разработанный компанией Apple, формат QuickTime по умолчанию поддерживается на компьютерах Mac и устройствах на платформе iOS; так что если вам нужно, чтобы видео гарантированно воспроизводилось на компьютере Mac, лучше всего конвертировать его в MOV формат. Если ваши файлы также будут проигрываться на компьютере с операционной системой Windows, рекомендуется конвертация видео в формат MP4, поскольку Windows OS

требуется скачать и установить кодек QuickTime с официального сайта компании Apple, чтобы проигрывать видео в формате MOV.

Другое

Чересстрочная развёртка и устранение чересстрочности

Чересстрочная развёртка видео – это стандартный используемый в аналоговом вещании метод, который стал применяться в связи с техническими ограничениями телевещания на первых этапах его развития. С использованием этого метода каждый кадр видео разбит на полукадры, при этом каждый кадр содержит чередующиеся чётные и нечётные ряды. Данный способ позволяет передавать видео с кадровой частотой в два раза выше обычного, достигая гораздо более гладкого проигрывания, а человеческий глаз просто не успевает замечать на изображении чередующиеся ряды. Тем не менее, на цифровых мониторах видео с чересстрочной развёрткой могут вызывать видимые искажения в виде горизонтальных линий. Устранение чересстрочности, при котором к видео применяются алгоритмы слияния двух полукадров в один кадр, может помочь избавиться от ряда дефектов.

Ремультимплексирование

Многие форматы контейнера поддерживают такие стандартные кодеки, как, например, кодек H.264, которые могут быть сохранены в различных форматах: MP4, AVI, M2TS, MKV, MOV и т.д. Конвертируя закодированное кодеком видео, вы можете просто перенести видеопоток из одного контейнера в другой без перекодирования (если данный кодек поддерживается как входными, так и выходными форматами контейнера). Этот процесс называется *ремультимплексирование* и позволяет сохранить довольно много времени, поскольку обычно самой долгой частью конвертации видео-файлов является именно перекодирование видео-дорожки.

Профиль

Профиль – это предустановленная конфигурация, содержащая всю необходимую информацию для конвертации видео, включая формат, кодек, разрешение и т.д.